

1 -ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

Ишлаб чиқариш хоналари ва иш жойларининг микроиқлим ҳолатини текшириш

Ишнинг мақсади: Иш жойларида микроиқлим шароитларига бўлган талаблар билан танишиш ва ҳавонинг ҳароратини, нисбий намлигини, атмосфера босимини, ҳаракатланиш тезлигини аниқлаш бўйича амалий кўнікмалар ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

1. Умумий маълумотлар.
2. Ишни бажариш тартиби.
3. Ҳисобот таркиби.

Машгулот учун керакли жиҳозлар: термометр, психрометр, гигрометр МВ-1 ёки гигограф М-21, барометр МД-49-А, барограф М-22 ёки М-22С, анемометр, актинометр.

Топшириқлар:

1. Микроиқлим кўрсаткичларига бўлган санитар-гигиеник меъёрлар билан танишинг.
2. Микроиқлим кўрсаткичларини аниқловчи асбоблар билан танишинг ва уларнинг ишлаш тартибини ўрганинг.
3. Иш жойи ҳавосининг ҳароратини, нисбий намлигини, атмосфера босимини ва ҳаракатланиш тезлигини аниқланг ва санитар-гигиеник меъёрлар билан солишириб хуносаланг.
4. Қўйида кўрсатилган таркибда ҳисобот тайёрлаб топширинг.

Таянч иборалар: иқлим, микроиқлим, ҳарорат, нисбий намлик, ҳавонинг тезлиги, иссиқлик нурланиши, термометр, психрометр, анемометр, кататермометр, барометр, актинометр.

1.1. Умумий маълумотлар

Ишлаб чиқариш жараёнида иш жойининг микроиқлим ҳолати, ҳавонинг ҳарорати, нисбий намлиги, атмосфера босими ва ҳаракатланиш тезлиги билан характерланади. Бу кўрсаткичларнинг меъёрий миқдорини белгилашда ишнинг тури, характеристири ва ташқи муҳитнинг ҳарорати ҳисобга олинади.

Микроиқлим кўрсаткичларининг санитар-гигиеник стандартларда белгиланган меъёрий миқдорлардан четга чиқиши инсон организмининг физиологик функцияларига ҳамда тананинг ҳарорат алмашинув реациясига салбий таъсир кўрсатади ва баҳтсиз ҳодисаларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Маълумки, инсон организмида ички реакциялар таъсирида узлуксиз иссиқлик ажralиб чиқади ва унинг миқдори иш турига боғлиқ ҳолда суткасига 10500 Кж. дан 25000 Кж. гача етади. Соғлом инсон танасининг ҳарорати доимий 36-37⁰С бўлади. Шу сабабли ташқи муҳит ҳароратининг ўзгариши натижасида организмда оксидланиш жараённинг интенсивлигини кўпайтирувчи ёки камайтирувчи терморегуляция жараёни (кимёвий терморегуляция) юзага келади.

Шунингдек танада иссиқлик нурланиши, конвекция ва терининг юза қисми орқали тер ажralиб чиқиши (физик терморегуляция) орқали атроф-муҳиттга иссиқлик узатиш жараёнлари амалга ошади.

Атроф-муҳитнинг меъёрий ҳароратида (18-20⁰С) инсон танасидан иссиқлик нурланиши орқали 44%, конвекция туфайли – 33%, тер ажralиб чиқиши орқали 23% иссиқлик ажralиб чиқади. Муҳит ҳароратининг ўзгариши бу мутаносибликни ўзгаришига сабаб бўлади. Масалан, ҳароратнинг +30⁰С.га етиши натижасида тер ажralиб чиқиши орқали иссиқлик узатиш 50% гача етади.

1.1-жадвал

Микроиқлим кўрсаткичларининг меъёрий миқдорлари

Йил фасл- лари	Ишнин г турлар и	Харорат, $^{\circ}\text{C}$				Нисбий намлик, %		Ҳавонинг тезлиги, м/с		
		Энг кулай миқдор	Кониқарли миқдор		Энг кулай миқдор	Кониқарли миқдор	Энг кулай миқдор	Қониқарл и миқдор		
Куз, киш, баҳор	Енгил- Ia		22-24	25	26	21	18	40 – 60	75	0.1 дан ошмасин
	Енгил- Iб	21-23	24	25	20	17	40 – 60	75	0.1 дан ошмасин	0.2 дан ошмасин
	Ўртача огир- IIa	18-20	23	24	17	15	40 – 60	75	0.2 дан ошмасин	0.3 дан ошмасин
	Ўртача огир IIб	17-19	21	23	15	13	40 – 60	75	0.2 дан ошмасин	0.4 дан ошмасин
	огир- IIIб	16-18	19	20	13	12	40 – 60	75	0.3 дан ошмасин	0.5 дан ошмасин
Ёз ойлари	Енгил- Ia	23-25	28	30	22	20	40 – 60	55(28 $^{\circ}\text{C}$ да)	0.1 дан ошмасин	0.1 – 0.2
	Енгил- Iб	22-24	28	30	21	19	40 – 60	60 (27 $^{\circ}\text{C}$ да)	0.2 дан ошмасин	0.1 – 0.3
	Ўртача огир- IIa	21-23	27	29	18	17	40 – 60	65(26 $^{\circ}\text{C}$ да)	0.3 дан ошмасин	0.2 – 0.4
	Ўртача огир IIб	20-22	27	29	16	15	40 – 60	70 (25 $^{\circ}\text{C}$ да)	0.3 дан ошмасин	0.2 – 0.5
	огир- IIIб	18-20	26	28	15	13	40 – 60	75 (24 $^{\circ}\text{C}$ да)	0.4 дан ошмасин	0.2 – 0.6

Инсон танасидаги термогуляция жараёнига ҳавонинг намлиги ҳам катта таъсир кўрсатади. Юқори намлик ва юқори ҳароратда танада тер орқали иссиқлик ажralиб чиқиш жараёни секинлашади ва бу тананинг қизиб кетишига сабаб бўлади.

Организмда меъёрий иссиқлик алмашинув жараёнига ҳавонинг ҳаракатланиш тезлиги ҳам таъсир этади, яъни ҳаво оқимининг паст тезлигига тананинг иссиқлик узатиши кучаяди, юқори тезликдаги ҳаво ҳарорати мавжуд муҳитда тананинг иссиқлик узатиши камаяди. Шунингдек, юқори ҳароратда ишловчи асбоб-ускуналар ишлатиладиган технологик жараёнларда ҳам иссиқлик нурланиши юзага келади.

Юқори миқдордаги иссиқлик нурланиш энергияси тананинг қизиб кетишига олиб келади ва иссиқлик алмашинуви жараёнини бузилишига сабаб бўлади.

Микроиқлим кўрсаткичларини санитар-гигиеник меъёrlар чегарасидан четга чиқиши инсон танасида иссиқлик алмашинувига катта таъсир этади ва бу турли хил кўринишдаги касалликларни келтириб чиқаради. Ишлаб чиқариш хоналарида меъёрий микроиқлим шароитлари шамоллатиши ва иситиш қурилмалари ёрдамида таъминланади.

Илмий манбалардан маълумки, ҳаво ҳарорати $+30^{\circ}\text{C}$ дан юқори бўлган муҳитда жисмоний иш бажариш жараёнида инсон танасидан соатига 1-1,5 литр тер ажralиб чиқади ва у билан бирга 5-10 г. миқдорида ҳар хил тузлар ва С ва В витаминлари эритма ҳолда чиқиб кетади. Бунда албатта, тананинг салқин ҳароратли суюқликларга бўлган эҳтиёжи ошади. Агар бу талаб ўз вақтида қондирилмаса, мушаклардан чиқаётган иссиқлик қувватининг маълум миқдори танада йигилиб қолади, у борган сари кўпайиб, натижада

ҳарорат алмашинув жараёни бузилади, киши лоҳаслик сеза бошлайди, чунки бундай ҳолларда томирларда қон қуюқлашади ва юракнинг қон ҳайдаш қобилияти анча сусаяди.

Агар танада шу йўл билан иссиқлик қуввати яна ҳам қўпайиб бораверса ҳарорат алмашинув жараёни бузилишининг иккинчи даври - патологик гипертермия, томир тортилиши ва иссиқ уриш касаллиги бошланади.

Иш жойларида, айниқса салқин ва совуқ фаслларда ҳавонинг тезлиги ошиб кетса тана ҳарорати билан ҳаво ҳарорати ўртасидаги тафовут кескин орта боради ва шу сабабдан организм тез совий бошлайди, натижада шамоллаш билан боғлиқ ҳар хил хасталиклар келиб чиқади.


Тананинг совиши маҳаллий ёки умумий бўлиши мумкин. Маҳаллий совушда тананинг алоҳида ёки бир неча аъзосигина совийди. Масалан, оёқнинг этик ичда узоқ муддат нам ҳолатда, ҳавонинг ҳарорати 0° дан - 8°C бўлган шароитда бўлиши, шаксиз оёқ нерв толаларининг шамоллашига олиб келади. Шунингдек бундай шароитларда қулок, бурун, кўз ва тиш билан боғланган нерв толалари тез хасталанади.

Ҳавонинг намлиги ҳам одамнинг физиологик ҳолати ва меҳнат фаолиятига бевосита таъсир қилади. Бизнинг иқлинимиз қуруқ ва кескин континенталдир. Шу сабабли биз учун энг кулагай ҳавонинг намлиги 40-60 фойизни ташкил қилади. Ҳавонинг намлиги қўтарилиган сари танадан чиқаётган иссиқликнинг ҳавога сингиб кетиши қийинлашади, чунки бир қисм иссиқлик танадан чиқолмай йиғилиб қолаверади ва шунинг хисобига тананинг ҳарорати қўтарила бошлайди. Агар аксинча намлик 30 фойиздан пасайиб кетса, танадан ажралиб чиқаётган тернинг буғланиши тезлашиб кетади ва натижада одамнинг териси қуришиб – ёрила бошлайди, айниқса нафас олиш йўллари қуришади, чанқоқлик орта боради ва ҳолсизланиш сезилади. Иккала ҳол ҳам одамнинг яшаш ва меҳнат қилиши учун ўта нокулай бўлиб, баъзан турли хил баҳтсиз ҳодисаларга сабаб бўлади.

1.2. Ишни бажариш тартиби

Ҳавонинг ҳароратини аниқлаш. Иш жойи ҳавосининг ҳароратини аниқлаш учун симболи ва спиртли термометрлар ишлатилади. Бундан ташқари маълум вақт оралиғида ҳавонинг ўзгаришини ҳисобга олиб, ёзиб бориш учун темографлардан ҳам фойдаланилади.

Симболи термометр ёрдамида иш жойи ҳавосининг ҳарорати аниқланганда, термометр кўрсаткичи 8...10 минутдан кейин ёзиб олинади. Жуфт термометрлар асосан иссиқлик нурланиши мавжуд бўлган муҳитларда ишлатилади. У асосан иккита симболи термометрдан ташкил топган бўлиб, биринчи термометрнинг симоб тўлдирилган пастки учи қора рангга, иккинчи термометрнинг симболи учи эса кумуш рангга бўялган бўлади.



1.1.-Расм. Жуфт термометр

Хона ҳавосининг хақиқий ҳарорати қўйидаги формула бўйича аниқланади:

$$t_x = t_k - k(t_k - t_k)$$

бу ерда t_x - ҳавонинг ҳарорати, ^0C ;

t_k - корага бўялган термометрнинг кўрсатиши, ^0C ;

t_k - кумуш рангга бўялган термометрнинг кўрсатиши, ^0C

k - термометрнинг ўзгармас коэффициенти. Термографлардан (М-16С, М-16Н) ҳаво ҳароратининг маълум бир муддат оралиғида, масалан, бир суткалик ёки бир ҳафталик ўзгаришини қайд килиб бориш мақсадида фойдаланилади.

Ҳавонинг нисбий намлигини аниқлаш. Ҳавонинг «абсалют» намлигининг, «максимал» намлигига бўлган нисбатининг фоиздаги ифодаси нисбий намлик деб аталади ва қўйидагича аниқланади.

$$R = \frac{A}{P_{\max}}$$

Бу ерда A - ҳавонинг «абсалют» намлиги, гр/ m^3 ;


P_{\max} - ҳавонинг «максимал» намлиги, гр/ m^3 .

Ҳавонинг нисбий намлигини аниқлаш учун психрометр, гигрометр, гигрографлардан фойдаланилади. Психрометр асосан иккита бир хил симобли термометрдан ташкил топган бўлиб, улардан бирининг симобли пастки учи сув билан намланган пахта ёки марли билан ўраб қўйилади. Биринчи термометр (намланган термометр)нинг кўрсаткичи доим иккинчи термометрнинг кўрсаткичидан паст бўлади. Ушбу термометрлар кўрсаткичлари орасидаги фарқга асосланиб 2-иловадан ҳавонинг нисбий намлиги аниқланади.

Аспирацион психрометр ўзининг ҳаво каналлари ва вентилятори борлиги билан Август психрометридан фарқ қиласди. Бу психрометрга ўрнатилган МВ-4М вентилятори механик равишда, М-34 вентилятори эса электр токи ёрдамида ҳаракатга келтирилади.

МВ-1 гигрометрининг ишлаш принципи материалларнинг гигроскоп хусусиятига асосланган. Бундай материаллар (масалан, инсоочи) намлик таъсирида узаяди ва қуруқ ҳавода эса қисқаради.

Гигрографлар (М-21, М-21С) эса ҳавонинг нисбий намлигини маълум вақт оралиғида ўзгаришини қайд этиб бориш учун ишлатилади. Термографлардан бир вақтнинг ўзида ҳавонинг ҳароратини ва нисбий намлигини аниқлашда фойдаланиш мумкин.




1.2.-Расм. Психрометр

а -Август психрометри; б -Ассман (аспирацион)психрометри.

Ҳавонинг босимини аниқлаш. Ҳавонинг босими МД-49А, БАММ барометрлари ва М-22Н, М-22С барографлари ёрдамида аниқланади. Барометрлар симоб ёрдамида (симболи барометрлар) ёки механик тарзда (барометр-анероид) ишлаши мумкин.


Ҳавонинг ҳаракатланиши тезлигини аниқлаш. Ҳавонинг ҳаракатланиши тезлигини аниқлаш учун анемометрлар ва кататермометрлардан фойдаланилади. Анемометрлар қанотли ва косачали бўлиши мумкин. Бундай анемометрлар ҳавонинг тезлиги 9...20 ва 0,5....10 м/с бўлган ҳолатларда ишлатилади.



7.3.-Расм. Анемометрлар

а -қанотли; 1-қанот ўқи; қанот; 3-хисоблагич;
б -косачали; 1-крестовина; 2-косача; 3-хисоблагич.

Анемометрларнинг асосий қабул қилувчи қисми косачали ёки қанотли парраклардан иборат бўлиб, шамол таъсирида ушбу парраклар ҳаракатга келади. Ҳисоблаш механизми ёрдамида эса анемометр қўрсаткичларининг (циферблат) микдори аниқланади. Ҳавонинг хақиқий тезлиги анемометр ҳаракатга келтирилгач 1...2 минутдан сўнг ҳисоблаш механизмининг қўрсаткичи асосида маҳсус графикдан аниқланади.





1.4.-Расм. Кататермометрлар

а-цилиндрсimon; б-шарсimon

Кататермометрларнинг ишлаш усули иситилган спиртнинг шамол таъсирида совушига аосланган. Ҳавонинг ҳаракатланиш тезлигини аниқлаш учун кататермометр ҳароратини $60\dots70\text{ }^{\circ}\text{C}$ га тушиш вақти аниқланилиб, маҳсус жадвал асосида шамолнинг тезлиги аниқланади (жадвал кататермометр паспортида илова қилинган бўлади).

Юқоридаги күрсатилған микроіқтим күрсаткичлардан ташқари иссиқлик ажралиб чиқиши билан кечадиган иш жойларында иссиқлик нурланиши содир бўлиши мумкин.

Иссиқлик энергияси нурланиши актинометр ёрдамида ўлчанади. Бу асбоб ёрдамида $250\text{Вт}/\text{м}^2$ дан ортик иссиқлик оқими зичлигини ўлчаш мумкин.



1.5.-Расм. Актинометр

- а- асбобнинг олд томони;
- б- асбобнинг қопқоқ очиқ ҳолатдаги орқа томони.

1.2.-жадвал.

Иссиқлик нурланиши энергиясининг инсон организмига таъсири

Иссиқлик энергияси оқимининг зичлиги, kB/m^2	Ушбу нурланишда рухсат этилган иш вақти, минут
0,28 гача	Чексиз
0,28 дан 3,7 гача	180...300
3,7 дан 5,1 гача	40...50

1.3. Ҳисобот мазмуни

Иш жойининг ҳарорати, атмосфера босими, нисбий намлиги ва ҳавонинг ҳаракатланиш тезлигини аниқланг. Олинган натижалар асосида 1.3.-жадвални тўлдиринг, санитар-гигиеник меъёрлар билан солиштириб хulosаланг.

1.3.-жадвал

Микроіқтим күрсаткичлари бўйича олинган натижалар

№	Микроіқтим күрсаткичлари	Фойдаланилган асбоб номи	Лаборатория иши даврида олинган натижалар	Стандарт меъёрлар
1.	Ҳарорат			
2.	Нисбий намлик			
3.	Ҳавонинг ҳаракатланиш тезлиги			
4.	Ҳавонинг босими			
5*.	Иссиқлик нурланиши			

Изоҳ: *- мавжуд бўлмаган шароитларда аниқлаш талаб этилмайди.

Назорат саволлари:

1. Иш жойининг микроқлим ҳолати деганда нимани тушунасиз?
2. Ҳавонинг ҳаракатланиш тезлиги қандай ва нима билан аниқланади?
3. Нисбий намлик қандай аниқланади?
4. Ҳавонинг нисбий намлиги қандай асбоблар билан ўлчанади?
5. Ҳавонинг атмосфера босими қандай асбоб билан ўлчанади?
6. Ҳарорат, нисбий намлик ва ҳавонинг ҳаракатланиш тезлигининг меъёрий микдорлари ҳакида маълумот беринг?
7. Иш жойининг микроқлим ҳолатини меъёрлаштириш учун қандай тадбирлар қўллаш мумкин?
8. Актинометр нима мақсадда ишлатилади?
9. Жуфт термометрлар қандай ҳолатларда қўлланилади?
10. Кататермометр нима мақсадда ишлатилади ва қандай тартибда ишлайди?

2 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

Ишлаб чиқариш хоналарининг зарарли чанглар билан ифлосланганлик даражасини аниқлаш

Ишининг мақсади: Зараарли чангларнинг инсон организмига таъсири, зараарли чанглар даражасини аниқлаш услубиёти ва асбоблари билан танишиш, иш жойлари ҳавоси таркибидаги зараарли чанглар микдорини аниқлаш бўйича амалий кўнималар ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

1. Умумий маълумотлар.
2. Чанг микдорини аниқлаш қурилмасининг тузилиши.
3. Ишни бажариш тартиби.
4. Ҳисобот таркиби.

Керакли жиҳозлар: Аспиратор, фильтр АФА-В-18, фильтр учун аллонж, 0,1 мг аникликгача ўлчовчи тарози, барометр-анероид, термометр.

Топширикчлар:

1. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришида юзага келадиган чанглар ва уларнинг инсон организмга таъсирини ўрганинг.
2. Чанг микдорини аниқлаш қурилмасининг тузилиши ва ишлаш тартибини ўрганинг.
3. Белгиланган иш жойи ҳавоси таркибидаги чанг микдорини аниқланг, рухсат этилган микдор (“ПДК”) билан таққослаб, хулосаланг.
4. Куйида кўрсатилган таркибида ҳисобот тайёрлаб топширинг.

Таянч иборалар: чанг, чанг турлари, чангланиш даражаси, рухсат этилган микдор, аспиратор, чанг фильтри, рухсат этилган микдор.

2.1. Умумий маълумотлар

Соф, тоза ҳаво бир қанча газлар аралашмасидан иборат бўлиб, унинг таркибида 77 фоиз азот, 21 фоиз кислород, 1 фоиз ис гази ва бошқа фаол газлар, 1 фоиз инерт газлар мавжуд бўлади. Лекин ишлаб чиқариш шароитида иш жойининг ҳавоси ишлаб чиқариш технологияси ва иш шароитига боғлиқ ҳолда турли хил зараарли чанглар ва газлар билан ифлосланади.

Халқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг барча соҳаларида ҳаво таркибида ҳамиша маълум микдорда, яъни 1м.куб ҳаво таркибида 0,25 мг.дан 0,5 мг гача чанглар бўлади. Чангларнинг инсон организмига таъсири уларнинг кимёвий таркиби ва чанг зарраларининг ўлчами билан баҳоланади. Чанглар кимёвий таркибига боғлиқ ҳолда органик, ноорганик (минерал), металл ва аралаш чангларга бўлинади.

Йирик чанглар одатда бурун бўшлиғида ушланиб қолади. Майдаган чанглар эса (асосан ўлчами 0,001 мм дан кичик бўлган чанглар (масалан: майдаган тупроқ, оҳак, цемент, дон чанглари ва б.) нафас олганда бурун бўшлиғидан ўтиб, ўпкага ўрнашади ва улар ташқарига чиқиб кетмайди. Ишлаб чиқаришда пайдо бўладиган айрим кичик ўлчамли чанглар эса бурун бўшлиғида ва ўпка тўқималарига ўрнашиб олиб, вақт ўтиши билан секин-аста турли

хил касалликларни келиб чиқишига сабабчи бўлади. Бундан ташқари чанглар инсон терисига, бурун тўқималарига ҳам катта таъсир этади. Натижада улар ҳар хил касалликлар, жумладан аллергеник, сил, бронхиаль астма каби касалликларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли чангларнинг заарли таъсиридан ҳимояланиш талаб этилади ва бунинг учун эса ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш, ишлаб чиқаришни комплекс механизацияллаштириш ва автоматлаштириш, чангли мухитда маҳсус кийим-бошлар ва шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш талаб этилади.

Иш жойлари ҳавоси таркибини меъёрлаштириш тадбирларидан бири заарли моддалар (чанглар) микдорини рухсат этилган микдор (ПДК) даражасига олиб келишдир. Иш жойларидаги заарли моддаларнинг рухсат этилган микдори (ПДК) деб меъёрий иш вақти ҳисобида ишчининг бутун иш стажи даврида унинг соғлигига таъсир этмайдиган ва касб касалликларини келтириб чиқармайдиган микдорга айтилади.

Зарарли моддалар инсон организмига таъсир этиш даражасига қараб 4 синфга бўлинади:

1. Фавқулодда ҳавфли моддалар ($\text{ПДК} \leq 0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$)
2. Юқори ҳавфлиликдаги моддалар ($\text{ПДК} \leq 0,1 \dots 1,0 \text{ мг}/\text{м}^3$)
3. Ўрта ҳавфлиликдаги моддалар ($\text{ПДК} \leq 1,1 \dots 10,0 \text{ мг}/\text{м}^3$)
4. Кам ҳавфлиликдаги моддалар ($\text{ПДК} \geq 10 \text{ мг}/\text{м}^3$)

2.1-жадвал

Айрим заарли моддаларнинг рухсат этилган микдори


№	Моддаларнинг Номи	ПДК, $\text{Мг}/\text{м}^3$	Ҳавфлилик синфи	Агрегат ҳолати.
1.	Аммиак	20	4	Буғ
2.	Ацетон	200	4	Буғ
3.	Бензин	100	4	Б
4.	Гексахлорон	0,1	1	Б-А
5.	Симоб	0,01	1	Б
6.	Қўрғошин ва унинг ноорганик бирикмалари Тамаки	0,01	1	А
7.	Хлор	3,0	3	А
8.	Чой чанги	1,0	2	Б
9.	Дон чанглари	3,0	3	А
10.	Ўсимлик ёки ҳайвон changlari	4,0	4	А
11.		4,0	4	А

Изоҳ: Б-буғ ёки газ, А-аэрозол, Б-А-буғ (газ) ва аэрозол аралашмаси ҳолатларида.

2.2. Чанг микдорини аниқлаш асбоби қурилмасининг тузилиши

Иш жойлари ҳавоси таркибидаги заарли чанглар микдорини аниқлашда аспирантордан фойдаланилади. Ушбу мосламанинг ишлаш тартиби тортиб қўриш услубига асосланган бўлиб, унга ўрнатилган АФА-В фильтрлари нафақат механик усулда, балки фильтрдаги материалларнинг электростатик хусусиятлари асосида ҳам чангларни тутиб қолади.

Аспирантор чангланган ҳавони маҳсус фильтр (4) орқали сўриб олиш учун хизмат қиласида ва у 220В кучланишдаги электр тармоғи ёрдамида ишлайди. Асбоб сўрувчи насос ва иш унумдорликни (сўриш қобилиятини) ростловчи 4та ротаметрдан ташкил топган бўлиб, унинг сўрувчи штуцери резина қувур ёрдамида аллонж билан бирлаштирилган.



2.1.-Расм. Чангланиш даражасини аниқлаш курилмасининг схемаси

1-аспиратор; 2-чанг камераси; 3-аллонж; 4-фильтр;
5-бирлаштирувчи резина қувур; 6-штуцер; 7-ростлаш клапани;
8-ротаметр.

Аллонж фильтрни ўрнатиш учун хизмат қиласи ва у аспиратор ротаметрининг сўрувчи штуцерига резина қувур ёрдамида бирлаштирилади, иккинчи томони эса чанг камерасига уланади.

Аэрозоль фильтрлар – АФА-В-10, АФА-В-18. Ушбу фильтрлар материали электростатик хусусиятга эга бўлиб, 99,5 фоизгача чангни ушлаб қолиш қобилиятига эгадир. Фильтр маркасидағи В ҳарфи фильтрни тортиб кўриш услуби асосида ишлашини, 10 ва 18 сонлари эса фильтрнинг см^2 да ифодаланган юзасини билдиради. Фильтрдан фойдаланиш қулагай бўлиши учун у махсус қозоқ қобиққа жойлаштирилади.

Барометр-анероид. Атмосфера босими фильтр орқали ўтадиган ҳаво ҳажмига таъсир этганлиги сабабли атмосфера босимини аниқлаш учун барометр-анероиддан фойдаланилади.

Симболи термометр иш жойи ҳавоси ҳароратини аниқлаш учун ишлатилади.

Аналитик тарози фильтрнинг тоза ҳолдаги ва тадқиқотдан кейинги чанг билан биргалиқдаги массасини аниқлаш учун фойдаланилади. Массани аниқлашда фильтр қобиғи билан биргаликда тортилади. Агар фильтр юқори намлиқдаги ишлаб чиқариш шароитида намланган бўлса у хона ҳароратида 10-15 минут қурутилиши лозим.

2.3. Ишни бажариш тартиби

Курилма ёрдамида иш жойи ҳавоси таркибидаги чанг миқдорини аниқлаш қуидаги тартибда амалга оширилади:

1. Аспираторнинг ҳаво қабул қилиш камерасига(1) дастлабки массаси (m_1)аниқ бўлган АФА-В-18 маркали фильтр ўрнатилади.

2. Аспираторнинг резина қувури (2) қабул қилиш камераси (1) орқали ҳаво сўрувчи штуцерга (3) уланади.

3. Аспиратордаги вентилятор (6) қўшилади ва маълум миқдордаги ҳаво аниқ вақт давомида аспиратор орқали ўтказилади.

4. Аспиратордан фильтр ечиб олиниб чанг билан биргаликдаги массаси (m_2) аниқланади.

5. Хонанинг ҳарорати, босими ва нисбий намлиги термометр, барометр ва психрометрлар ёрдамида аниқланилади

Хонанинг заарли чанглар билан ифлосланганлик даражаси қўйидаги формула ёрдамида аниқланилади:

$$B_n = 273 \cdot 10^5 \cdot \frac{W \cdot t(m_2 - m_1) P_x}{(273 + t_x) \cdot P_{atm}},$$

бу ерда W - аспираторнинг иш унумдорлиги, $\text{m}^3/\text{мин}$;

t - аспираторнинг иш вақти, мин;

m_1 - фильтрнинг тоза ҳолдаги массаси, мг;

P_x - хонанинг ҳавосининг босими, Па;

P_{atm} - меъёрий атмосфера босими, Па;

t_x - хона ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.

6. Хона ҳавосининг заарли чанглар билан ифлосланганлик даражаси рухсат этилган миқдор (ПДК) билан таққосланади ва уларнинг фарқи аниқланади,

$$B = B - ПДК, \text{ мг}/\text{м}^3$$

7. Хона ҳавосининг ифлосланганлик даражасини ПДК га нисбатан фоиздаги миқдори аниқланади,

$$K = \frac{B}{ПДК} \cdot 100\%$$

2.4. Ҳисобот таркиби

8. Ўлчаш натижалари асосида қўйидаги 2.2.-жадвал тўлдирилади ва рухсат этилган миқдор билан солиширилиб хуласаланади. Иш жойи ҳавоси таркибини меъёрлаштиришга оид тадбирлар тавсия этилади.

2.2.-жадвал.

Хона ҳавосининг заарли чанглар билан ифлосланганлик даражасини аниқлаш натижалари

Фильтрнинг тоза ҳолдаги массаси , (m_1)	Фильтрнинг ўлчашдан кейинги массаси, (m_2)	Чанг миқдори	Ўлчаш вақти, t	Атмосфера босими, Рат	Хона ҳарорати, t_x	Аспираторнинг иш унумдорлиги, W	Хона босими, P_x	Ифлосланганлик даражаси, В	Рухсат этилган миқдор (ПДК)	Ҳавфилик синфи	ПДК дан фарқи	ПДКга нисбатан фоиздаги миқдори

Назорат саволлари:

- Чанг инсон организмига қандай таъсир этиши мумкин?
- Чангнинг инсон организмига таъсири қандай кўрсаткичлар

- орқали баҳоланади?
3. Чанг миқдорини аниқлаш учун қандай асбоблардан фойдаланилади?
 4. Заарли моддаларнинг рухсат этилган миқдори деганда нимани тушунасиз?
 5. Заарли моддалар инсон организмига таъсири этиш даражасига кўра неча синфга бўлинган?
 6. Хона ҳавосининг ифлосланганлик даражаси қандай аниқланади?
 7. Аспиратордаги ротаметр нима вазифани бажаради?
 8. Фильтр қаерга ўрнатилади?
 9. Чангланиш даражасини аниқлаш қурилмасида қандай фильтрлардан фойдаланилади?
 10. Ишлаб чиқариш жойлари ҳавосининг чангланиш даражасини меъёрлаштириш учун қандай тадбирлардан фойдаланишиш тавсия этилади?

3- ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

Иш жойларини заарли газлар билан ифлосланганлик даражасини аниқлаш

Ишнинг мақсади: Иш жойларининг заарли газлар билан ифлосланниш сабаблари, ифлосланганлик даражасини аниқлаш усуллари ва асбоблари билан танишиш, заарли газлар концентрациясини аниқлаш бўйича амалий қўнималар ҳосил қилиш.

Машғулот режаси:

- 1.Умумий маълумотлар
- 2.Заарли газлар концентрациясини аниқлаш усуллари.
- 3.Ишни бажариш тартиби.
- 4.Ҳисобот таркиби.

Керакли жиҳозлар: УГ-1,УГ-2 ва ГХ-2, ГХ-4 универсал газанализаторлари, индикатор қуқунли шиша найчалар, заарли газларнинг рухсат этилган миқдори келтирилган жадваллар.

Топшириқлар:

- 1.Ишлаб чиқаришда юзага келадиган заарли газлар ва уларнинг рухсат этилган миқдори билан танишинг.
- 2.УГ-2 универсал газ анализаторининг тузилиши ва ишлаш принципи билан танишинг.
- 3.УГ-2 газ анализатори ёрдамида белгиланган иш жойи ҳавоси таркибидаги заарли газлар турини ва миқдорини аниқланг.
- 4.Олинган натижалар заарли газларнинг рухсат этилган миқдори билан солишириб, иш жойи ҳолатини баҳоланг.
- 5.Қуйида кўрсатилган таркибда ҳисобот тайёрлаб топширинг.

Таянч иборалар: заарли омил, рухсат этилган миқдор, газанализатор, сильфон, индикатор, концентрация.

3.1. Умумий маълумотлар

Ишлаб чиқаришда кўпгина технологик жараёнлар заарли газлар ажralиб чиқиши билан амалга ошади. Ушбу заарли газларнинг тури ва миқдори ишнинг турига, ишлаб чиқариш технологиясига ва механизация даражасига боғлик бўлиб инсон организмига турлича таъсири этади ва турли хил касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади.

Маълумки, кўпгина заарали моддалар ҳарорат ошиши билан суюк ва қаттиқ ҳолатдан буғ ёки газ ҳолатига ўтади ва нафас олиш аъзолари орқали инсон соғлигига салбий таъсир этади. Нафас олиш аъзолари орқали ўтган заарали газлар ҳаво билан қонга сўрилади. Бу эса ушбу газларнинг инсон организмига салбий таъсирини бошқа йўллар билан ўтганига нисбатан 20 мартағача кучайтиради. Масалан, автомобиль ёқилғиси уй ҳароратида 1 m^2 юзадан 400 гр/соат тезлик билан буғланади. Шу сабабли бошқа нефть маҳсулотларига нисбатан у кучли заҳарланишга олиб келади. Агар ҳаво таркибида бензин буғларининг миқдори $3\dots 4\text{ g/m}^3$ бўлса, бундай шароитида $2\dots 3$ минутдан кейин инсонда кучли йўтал бошланади, кўзи ёшланиб юриш ҳолати бузилади. Бензин буғларининг миқдори $30..40\text{ g/m}^3$ бўлса инсон $3\dots 4$ нафасда ёк хушидан кетади ва у кучли заҳарланади. Бундан ташқари айrim технологик жараёнлар вақтида ажralиб чиқадиган сероводород ва аммиак газлари ҳам ҳавфли ҳисобланади, уларнинг маълум миқдордаги концентрацияси портлашга ҳам олиб келиши мумкин. Масалан, аммиак буғларининг ҳаво таркиbidagi концентрацияси $16..27\%$, бензин буғлариники эса $0,76\dots 5,03\%$ бўлганда, бундай ҳаво муҳити портлашга ҳавфли ҳисобланади. Шу сабабли заарали газлар ва буғлар ажralиб чиқиши эҳтимоли бор бўлган барча иш жойларининг ҳавоси даврий равишида текширилиб турилиши ва олинган натижалар санитар-гигиеник меъёрлар асосидаги рухсат этилган миқдор билан солиштирилиб, уни яхшилашга қаратилган тадбирлар ишлаб чиқилиши лозим. Бунинг учун эса дастлаб ушбу газларнинг ажralиб чиқиш сабаблари аниқланиши, кейин эса шунга мос чоралар кўрилиши, масалан ишлаб чиқаришда ишлатиладиган заҳарли моддаларни бошқа хил моддалар билан алмаштириш, технологик жараёнларни такомиллаштириш, шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш, масофадан бошқаришни жорий этиш ва бошқа шу каби тадбирларни амалга ошириш лозим.

3.2. Заарали газлар концентрациясини аниқлаш усуллари ва жиҳозлари

Заарали газлар концентрацияси икки хил усулда, яъни лаборатория ва «экспресс» (тезкор) усулида аниқланади.

Лаборатория усулида ифлос ҳаводан олинган намуна маҳсус лабораторияларда текширилиб, уларнинг химиявий таркиби тўлиқ ўрганилади. «Экспресс» усулида эса ишлаб чиқариш жойлари ҳавоси таркидаги заарали газлар миқдори иш жойининг ўзида индикатор найчалардан фойдаланилган ҳолда газ анализатори ёрдамида аниқланади. Бунинг учун эса УГ-1, УГ-2 ёки ГХ-2, ГХ-4 газ анализаторларидан фойдаланилади.


УГ-2 газ анализатори корпус (1), сильфон (2), шток (3), фиксатор (4), резина трубка (5), индикатор найча (6), ва шкала (7) лардан ташкил топган. шток ёрдамида сиқилади. Ушбу газанализатори индикатор найчалар орқали ҳавони сўриб олиш асосида ишлайди. Бунинг учун шток (3) ёрдамида сильфон (2) сиқилади ва маълум миқдордаги ифлос ҳаво сўриб олинади. (2.1-жадвал). Иш жойи ҳавоси таркибидаги заарали газ билан индикатор найча ичидағи кимёвий модда реакцияга киришиши натижасида индикатор найчанинг ранги ўзгаради. Индикатор найчасидаги ўзгарган ранг турига қараб заарали газ тури, шкала (7) ёрдамида эса миқдори аниқланилади. Олинган натижа рухсат этилган миқдор билан таққосланиб, иш жойи ҳавоси баҳоланади.

3.3. Ишни бажариш тартиби

1. Махсус индикатор найча (6) ҳаво сўриш камерасининг трубасига резина трубка (5) орқали бирлаштирилади.

2. Резина трубадаги қисқич ечиб олинади.

3. Фиксатор (4) тортилиб шток (3) пастга босилади. Сильфон пружина таъсирида ўз холига келиб, хона ҳавосини сўриб ола бошлайди. Натижада иш жойи хонасидаги ҳаво индикатор найча орқали сильфонга йифилади. Сўрилиши лозим бўлган ҳаво ҳажми олдиндан белгиланиб олинади (2.1-жадвал). Сильфонга йифиладиган ҳавонинг ҳажми белгиланган миқдорга етгач фиксатор (4) автомат равишида шток (3) нинг ҳаракатини тўхтатади.



3.1.-Расм. УГ-2 универсал газ анализатори

1-корпус; 2-сильфон; 3-шток; 4-резина құвур;
5-индикатор трубка; 6-шкала.

4. Индикатор нағыча (6) ечиб олинади ва унинг ўзгарған ранги асосида 2.2-жадвалдан иш жойи ҳавоси таркибидаги заарлы газ тури аниқланади. Ушбу индикатор нағычадаги рангнинг узунлиги орқали эса махсус шкала (7) ёрдамида заарлы газнинг мөндөри ($\text{мг}/\text{м}^3$) аниқланади.

5. Олинган натижалар асосида ишлаб чиқариш хонаси ҳавоси таркибидаги заарлы газ концентрацияси фоиз ҳисобида күйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$K = \frac{\eta P_{atm} 1000}{T 6,236} \kappa_e$$

бу ерда, η – газнинг молекуляр массаси;

P_{atm} – атмосфера босими, Па;

T – абсолют ҳарорат, $T = 273,16 + t_{max}$, $^{\circ}\text{C}$;

t_{max} – тажриба ўтказилған вақтдаги хона ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$;

2.1.-жадвал

УГ-2 газ анализаторларининг иш режими

T/p	Аниқланиши керак бўлған газнинг номи	Сўриб олини-ши керак бўлған ҳаво мөндөри, $\text{мг}/\text{м}^3$	Ўлчаш оралиғи, $\text{мг}/\text{м}^3$	Ҳавони сўриш вақти, сек.
1.	Аммиак	250	0-300	240
2.	Ацетилен	265	0-1400	360
3.	Ацетон	300	0-2000	420
4.	Углерод оксиди	220	0-120	480
5.	Азот оксиди	125	0-50	420
6.	Бензин буги	300	0-1000	420
7.	Олтингугурт	300	0-30	300

2.2-жадвал

УГ-2 газ анализатори индикатор найчасининг ҳаво таркибини текширишдан олдинги ва кейинги ранги

№	Текширилган газ номи	Индикатор кукунининг ранги		Маркалаш ранги
		Ўлчашдан олдин	Ўлчашдан кейин	
1.	Аммиак	Сариқ	Кўк, кулранг	Кўк
2.	Ацетилин	Оқимтири	Кунғир	Кунғир
3.	Ацетон	Кўк	Сариқ	Сариқ
4.	Бензин буғи	Оқ	Очиқ қунғир	Кунғир
5.	Сероводород	Оқ	Тўқ қунғир	Қора
6.	Хлор	Сариқ.	Қизғиши.	Қизил.

2.4. Ҳисобот таркиби

Тажриба вактида олинган натижалар асосида 2.3.-жадвал тўлдирилади. Заарлии газлар миқдори билан рухсат этилган миқдор таққосланиб иш жойининг санитар ҳолати баҳолананади. Иш жойи ҳолатини яхшилашга оид тадбирлар тавсия этилади.

2.3-жадвал.

Ҳаво таркибидаги заарли газлар миқдорини аниқлаш натижалари

Ҳаво таркибидаги заарли газ номи	УГ-2 оркали сўриб олинган ҳаво миқдори, M^3	Ҳаво таркибидаги заарли газ миқдори, M^3/M^3	Зарарли газнинг РЭМ, M^3/M^3	Фарки M^3/M^3	Зарарли газ концентрацияси (K), %	Хулоса

Назорат саволлари:

1. Заарли газлар стандарт бўйича инсон организмига таъсирига кўра неча синфга бўлинади?
2. Заарли газлар миқдори қандай асбоблар ёрдамида аниқланади?
3. УГ-2 газ анализатори қандай тузилган?
4. Индикатор найчанинг вазифаси нимадан иборат?
5. Заарли газ концентрацияси қандай аниқланади?
6. Абсолют ҳарорат қандай аниқланади?
7. Сильфоннинг вазифаси нимадан иборат?
8. Заарли газнинг тури нима асосида аниқланади?
9. Заарли газ миқдори қандай аниқланади?
10. Ҳаво таркибини меъёrlаштириш учун қандай тадбирлардан фойдаланиш мумкин?

4 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

Иш жойларнинг ёритилганлигини текшириш

Ишининг мақсади: Иш жойларининг ёритилганлик меъёлари ва ёритилганликни аниқловчи асбоблар билан танишиш, иш жойлари ёритилганлигини аниқлаш бўйича амалий кўникмалар ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

1. Умумий маълумотлар.
2. Ёритилганликни ўлчаш асбоблари.
3. Ишни бажариш тартиби.
4. Ҳисобот таркиби.

Керакли жиҳозлар: Люксметр Ю-16, Ю-17, ўлчаш учун метр, 3м узунликдаги рейка, турли хил ёритиш чироқлари

Топшириқлар:

1. Ёритилганликнинг асосий кўрсаткичлари, ўлчов бирликлари ва меъёлари билан танишинг.
2. Ёритилганликни ўлчаш асбобларини тузилиши ва ишлатиш тартиби билан танишинг.
3. Белгиланган иш жойининг ёритилганлигини аниқланг, меъёр билан солишириб хуносаланг.
4. Қуйида кўрсатилган таркибда ҳисобот тайёрлаб топширинг.

Таянч иборалар: ёритилганлик, ёруғлик кучи, равшанлилик, ёруғлик оқими, пульсация коэффициенти, нотекислик коэффициенти, люксметр.

4.1. Умумий маълумотлар

Ишлаб чиқариш хоналари ва иш жойларини ёритиш сунъий ва табиий усулда амалга оширилади. Иш жойларини сунъий ёритишнинг асосий кўрсаткичларига ёритилганлик, ёруғлик оқими, ёруғлик кучи, равшанлилик, ёруғликни ютиш, қайтариш, ўтказиш клэффициентлари, ёритилганликни пульсация ва нотекислик коэффициенти, фон, контраст кабилар киради. Табиий ёритилганлик эса табиий ёритилганлик коэффициенти билан баҳоланади. Ёритилганликнинг меъёрий микдори ишнинг турига ва иш разрядига боғлиқ ҳолда белгиланади. Энг юқори ёритилганлик 5000 лк бўлиб 1 разрядли энг юқори аниқликдаги ишлар учун, энг паст микдори эса 75 лк бўлиб IV, V ва VI разряддаги ишлар учун белгиланган.

4.1.-жадвал

Ишлаб чиқариш биноларида табиий ёритилганлик кўрсаткичининг меъёрий микдорлари

Хоналар разряди	Бажариладиган ишнинг хусусиятми	Табиий ёритилганлик коэффициенти, е		Минимал ёритилганлик коэффициенти, а
		Юқори ва комбинациялашган ёритилганлик	Ён томонлама ёритилганлик	
I	Мухим аниқликдаги ишлар	10	3,5	-
II	Юқори аниқликдаги ишлар	7	2	0,20-0,16
III	Аниқ ишлар	5	1,5	0,16-0,14
IV	Кам аниқликдаги ишлар	3	1	0,14-0,12
V	Дағал ишлар	2	0,5	0,12-0,10
VI	Жуда дағал ишлар (умумий кузатиш билан кечадиган ишлар)	1	0,25	0,10-0,08

4.2.-жадвал

Ишлаб чиқариш хоналари ва иш жойларини сунъий ёритиш меъёрлари


Иш хусусияти	Объектни ўлчами	Фарқлаш	Объектнинг асосий ранг кўринилиши билан ўзгарувчалиги	Асосий ранг кўринилиши	Энг кичик ёритилганлик, Лк			
					Люминесцент ёриткичда	Чўғланма ёриткичда		
					Аралаш ёритилганлик	Якка умумий ёритилганлик	Аралаш ёритилганлик	Якка умумий ёритилганлик
Мухим аниқлиқда	0,1 ва ундан кам	Кичик Ўрта Катта	Коронғи Ёрқин Коронғи Ёрқин Коронғи ёрқин	3000 - 750 - 1500 750	750 - 750 - 500 300	1500 - 1000 - 750 400	300 - 300 - 300 150	
Юқори аниқлиқда	0,1-0,3	Кичик Ўрта Катта	Коронғи Ёрқин Коронғи Ёрқин Коронғи Ёрқин	2000 1000 - 750 - 500	750 400 - 200 - 150	1000 500 - 400 - 300	300 150 - 100 - 75	
Аниқ	0,3-1,0	Кичик Ўрта Катта	Коронғи Ёрқин Коронғи Ёрқин Коронғи Ёрқин	1000 750 - 500 - 400	300 200 - 150 - 150	500 400 - 300 - 200	150 100 - 75 - 50	
Кам аниқлиқда	1,0-10	Кичик Ўрта Катта	Коронғи Ёрқин Коронғи Ёрқин Коронғи Ёрқин	150 150 - 100 - 100	150 150 - 100 - 100	150 150 - 100 - 100	50 50 - 30 - 30	
Дағал	10 дан юқори	Объектнинг асосий ранг билан ўзгарувчианлиги ва асосий рангга боғлиқ эмас		100	100	100	30	
Жуда дағал (умумий кузатиш билан кечадиган ишлар)		Объектнинг асосий ранг билан ўзгарувчианлиги ва асосий рангга боғлиқ эмас		75	75	-	20	

Ишлаб чиқариш биноларидан ташқарида бажариладиган ишлар учун иш жойларининг ва иш юзаларининг ёритилганлиги ишнинг разрядига боғлиқ ҳолда 2 лк дан 50 лк гача бўлади.

4.1 ва 4.2.-жадвалларда табиий ва сунъий ёритилганликнинг санитар-гигиеник талаблар даажасидаги меъёрий миқдорлари кўрсатилган.

4.2. Ёритилганликни ўлчаш жиҳозлари

Ёритилганликни ўлчашда Ю-15, Ю-16, Ю-17, Ю-116 маркали люкметрлар ишлатилади. Ю-16 люксметри энг кенг тарқалган бўлиб, у ўлчагич корпусидан, ўлчов механизми шкаласидан, корретор ва фотоэлементлардан ташкил топган бўлади.



4.1.-Расм. Ю-16 люксметри

1-фотоэлемент; 2-фильтр; 3-галванометр шкаласи;
4-равшанлиликни аниқлагич; 5-қопқоқ

Люксметрнинг ишлаш принципи ёруғлик оқимининг фотоэлементларга таъсири натижасида, люксметр занжирида электр токи ҳосил бўлишига асосланган. Ҳосил бўлган ток таъсирида люксметрнинг кўрсаткичи (Ю-16 люксметрида «қуёнча») ҳаракатланиб, шкалада ёритилганликнинг миқдорини «люкс» да кўрсатади. Шу сабабли ёритилганликнинг миқдори люксметр фотоэлементларига тушадиган ёруғлик оқимининг миқдорига боғлиқдир. Ҳар бир люксметрга қўшиб-ажратгич ўрнатилган бўлиб, у ёритилганликнинг ўлчаш оралигини ўрнатиш учун хизмат қиласи. Ю-16 люксметрнинг қўшиб-ажраткичи 0-25 лк, 0-100 лк ва 0-500 лк ораликларида ўрнатилиши мумкин. Қўшиб-ажраткичининг ҳар бир ҳолати учун 50 бўлимдан иборат шкала тўғри келади. Бундан ташқари Ю-16 люксметри фотоэлементи ёруғлик фильтри-«сўндирувчи» билан таъминланган бўлиб, у ёрдамида 50000 лк.гача бўлган ёритилганликни ўлчаш мумкин. Ушбу фильтр асосан ёритилганлик 500 лк.дан юқори бўлган ҳолларда ишлатилади.

Ю-17 люксметрнинг қўшиб-ажраткичини ҳам 3 хил (0-1 лк, 0-10 лк ва 0-100 лк) ҳолатда ўрнатиш мумкит. Люксметрнинг шкаласи 100 та тенг бўлакка бўлинган. Шунинг учун қўшиб-ажраткичининг ҳолатига боғлик ҳолда Ю-17 люксметри ёрдамида 0,01 лк.дан (қўшиб-ажраткичининг 0-1 лк ҳолатида) 100 лк. гача бўлган миқдордаги ёритилганликни ўлчаш мумкин.

Люксметрлар меъёр даражасида ишлаши учун улар $+45^{\circ}\text{C}$ ёки -40°C ҳарорат ва 80% нисбий намликтан юқори бўлган муҳитда узоқ вақт сақланмаслиги керак.

Люксметрдан фойдалангандага аввал уларнинг кўрсатгичи «0» ҳолатда эканлигини текшириб кўриш керак ва люксметр қўшиб-ажраткичини энг юқори ҳолатга ўрнатиш лозим. Бу ҳолда кўрсаткич жуда кам ўзгарса, қўшиб-ажраткичини 2 ёки 3-ҳолатга келтириш керак. Агар ёритиш ҳар хил манбалар билан амалга оширилган бўлса, бу ҳолда люксметр кўрсаткичини «тузатиш коэффициентига» кўпайтириш лозим.

4.3-жадвал.

Тузатиш коэффициентининг микдори

№	Ёритиш манбаси	Тузатиш коэффициенти
1	Чўгланма лампа	1.0
2.	Люминесцент лампа	
	ЛД-маркали	0.88
	ЛДЦ-маркали	0.95
	ЛРЛ-маркали	1.2
	ЛБ-маркали	1.15
3.	Табиий ёритиш	-

4.3. Ишни бажариш тартиби

Иш жойларини табиий ёритишни аниқлаш

1.Хона деразасидан ҳар 1м. узоқликдаги масофада ёритилганликни люксметр ёрдамида аниқланг. Иш жои ёритилганлигининг деразагача бўлган масофага боғлиқлиги графигини тузинг ва хуласаланг.

2.Хона ташқарисидаги ёритилганликни люксметр ёрдамида ўлчанг.

3.Табиий ёритилганлик кўрсаткичини аниқланг. Ушбу коэффициент қайси разряддаги иш турига тўғри келишини аниқлаб, хуласаланг.

4.Иш хонаси учун қуйидаги формула ёрдамида ёруғлик коэффициентини аниқланг:

$$e_p = \frac{S_0 n}{S_x}$$

бу ерда

e_p - ҳисобий ёруғлик коэффициенти:

яшаш хоналари учун- $e_p = 0,1-0,25$;

ишлиб чиқариш хоналари учун $e_p = 0,1-0,5$


S_0 - битта деразанинг юзаси, m^2 ;

n - деразалар сони;

S_x - хонанинг юзаси, m^2 .

5. Ёруғлик оқимини тушуш бурчагини аниқланг.

Ёруғлик оқимининг тушуш бурчаги (α) хона деразасининг юқори ва пастки қисмларидан иш жойига тушувчи нурлар орқали ҳосил бўлади.



4.2.-расм. Ёруғлик оқимини тушуш бурчагини аниқлаш схемаси

Хона ичини сифатли ёритиш учун бурчак $\alpha = 27^\circ$ дан кичик бўлмаслиги керак. Ёруғлик оқимини тушуш бурчаги 4.2.-расмдаги схемага асосан $\tan \alpha = \frac{H}{L}$ орқали тангенслар жадвали ёрдамида аниқланади.

4.4.-жадвал.

Тангенслар жадвали

0,18	10	0,44	24	0,7	35
0,25	14	0,50	27	0,8	39
0,30	17	0,58	30	1,0	45
0,36	20	0,65	33	1,15	49

Иш жойларини сунъий ёритишни аниқлаш

1. Ёритиш чироғини иш столидан 1 метр баландликда ўрнатиб, вертикал бўйича хар 0,2 м. баландлиқдаги ҳолати учун сунъий ёритилганликни аниқланг.

ЛБ, ЛД ва ДРЛ маркали люминесцент чироқлардан фойдаланилганда ёритилганлик микдорини мос ҳолда 1,15; 0,88 ва 1,2 тузатиш коэффициентига кўпайтириб олинг.

2. Ёритилганлик микдори билан ёритиш чироғини ўрнатиш баландлиги ўртасидаги боғланиш графигини тузинг ва хulosаланг.

4.4. Ҳисобот таркиби

Олинган натижалар асосида қуйидаги жадвалларни тўлдиринг ва хulosаланг.

I. Табиий ёритилганлик

4.5. -жадвал

Иш жойларининг табиий ёритилганлиги

№	Деразадан иш жойигача бўлган масофа, м	Ёритилганлик, Лк	Хулоса
1			
2			
3			
4			

4.6.-жадвал

Иш хонасининг табиий ёритилганлик коэффициентини аниқлаш

№	Хона ичининг ёриилганлиги, Лк	Хона ташқарисидаги ёритилганлик, Лк	Таббий ёритилганлик коэффициенти		Хулоса
			Ҳақиқий	Меъёр	
1					
2					
3					
4					

4.7.-жадвал

Ёруғлик коэффициенти

№	Хона юзаси, S_x, m^2	Дераза юзаси, S_d, m^2	Дераза сони, п	Ҳисобий коэффициент, e_p	Хулоса
1					
2					
3					
4					

II. Сунъий ёритилганлик

4.8.-жадвал

**Иш жойи ёритилганлигининг ёритиш чироқларини
ўрнатиш баландлигига боғлиқлиги**

№	Иш жойидан чироқларни ўрнатилиш баландлиги, м	Ёритилганлик, Лк	Иш разряди	Хулоса
1				
2				
3				
4				

4.9.-жадвал

Сунъий ёритиш чироқларини танлаш

№	Хона тавсифи	Ёритиш чироғи тури	Чироқнинг тавсифи ва ўрнатилиш схемаси
1			
2			
3			
4			

Назорат саволлари:

- 1.Ишлаб чиқариш хоналарини ёритиш ёруғлик манбаига боғлиқ ҳолда неча турга бўлинади?
2. Табиий ёритиш қандай турларга бўлинади?
3. Табиий ёритиш қандай кўрсаткич орқали баҳоланади?
4. Табиий ёритилганлик коэффициенти қандай аниқланади?
5. Табиий ёритилганлик коэффициентининг меъёрий микдои қанча?
6. Сунъий ёритиш кўрсаткичларига нималар киради?
7. Ёритиш меъёри нималарга боғлиқ ҳолда белгиланади?
8. Ёритилганликнинг меъёрий даражаси неча люкс қилиб белгиланган?
9. Ёритилганлик қандай асбоб билан ўлчанади?
10. Сунъий ёритиш чироқлари қандай турларга бўлинади?

5- ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

Материалларнинг титрашни изоляциялаш хусусиятини текшириш

Ишининг мақсади: Ишлаб чиқаришдаги машина ва механизмларда юзага келадиган титраш турлари, уларнинг инсон организмига салбий таъсири, титраш таъсиридан ҳимояланиш йўллари билан танишиш, титрашни ўлчаш асбоблари ва усулларини ўрганиш, титраш даражасини аниқлаш ва иш жойини баҳолаш бўйича амалий кўнималар ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

1. Умумий маълумотлар
2. Машина ва механизмларнинг титрашини камайтириш ва титраш таъсиридан ҳимояланиш йўллари
3. Ишни бажариш тартиби
4. Ҳисобот таркиби

Керакли жиҳозлар: титрашни ўлчаш лаборатория қурилмаси (5.2.-расм), виброграф ВР-1, титраш ва шовқинни ўлчагич ИШВ-1, титрашни сўндирувчи материаллар:резина, поролон, бир хил қалинликдаги ёғоч материаллар.

Топшириқлар:

- 1.Титраш турлари, уларнинг инсон организмига салбий таъсири ва титраш таъсиридан ҳимояланиш йўллари билан танишинг.
- 2.Титраш даражасини ўлчовчи асбобларнинг тузилиши ва иш принципини ўрганинг.
- 3.Лаборатория қурилмасидаги электродвигатель ишлаши таъсирида юзага келаётган титраш даражасини аниқланг.
4. Куйида кўрсатилган таркибда ҳисобот тайёрлаб топширинг.

Таянч иборалар: Титраш, локал ва умумий касалланиш, титраш тезлиги, частотаси, логарифмик микдор, рухсат этилган микдор, шахсий ҳмоя воситаси, профилактик тадбирлар.

5.1. Умумий маълумотлар

Титраш инсонга титраш (зириллаш) билан ишловчи жиҳозлар, қурилмалар, машина ва механизмлар билан бевосита ёки билвосита мулоқатда бўлган холатларда таъсир этади. Титрашдан баъзан ишлаб чиқариш жараёнлари самарадорлигини оширишда ҳам фойдаланилади. Масалан, тупроққа ишлов берувчи машиналарнинг каршилигини камайтиришда, иш унумдорлигини оширишда, дон тозалаш машиналари иш сифатини яхшилашда ва ҳ.к.

Титрашлар транспорт, транспорт-технологик ва технологик турларга бўлинади. Транспорт титрашлар ҳаракатланувчи машина ёки тракторларда юзага келади. Агар ушбу машина ёки машина-трактор агрегати ҳаракатланиш билан бир вақтда бирор технологик жараённи бажарса, бундай вақтда юзага келувчи титрашлар транспорт-технологик титраш деб аталади. Технологик титрашлар қўзғалмас машина-механизмлар ва қурилмаларда юзага келади.

Инсонни узоқ вақтли титраш таъсирида бўлиши икки хил, яъни умумий ва маҳалий (локал) касалликларга олиб келади. Умумий касалланиш доимий титраш шароитида 2-4 ой ишлагандан сўнг бошланади. Бунда бош оғриғи, кўришни су сайиши, тана ҳароратини ошиши кузатилади, ошқозон ва юрак-томир системаси иш фаолиятида салбий ўзгаришлар содир бўлади. Локал кўринишдаги касалликлар титрашни инсон танасининг айрим аъзоларига, масалан, қўл ёки оёқга таъсир этиши натижасида келиб чиқади. Бундай вақтда асаб ва суюк-бўғим системасининг иш фаолияти бузилади, артериал босим ошади, мускул кучлари ва инсоннинг оғирлиги камаяди ҳамда томирларнинг тортишиши кузатилади.

Доимий иш жойлари ва ишлаб чиқариш биноларидаги титрашларнинг меъёрлаштирувчи кўрсаткичлари сифатида тебраниш тезлигининг ўрта квадрат микдори ва логарифмик даражаси қабул қилинган. Улар м/с ёки дБ да ўлчанади. Титраш тезлигининг инсонга салбий таъсир даражасини бошланиши $V_o=5\cdot10^{-8}$ м/с деб қабул қилинган.

Титраш тезлиги даражасининг логарифмик микдори қуйидагича аниқланилади,

$$L_v=20\lg \cdot V/5\cdot10^8 ,$$

бу ерда V - титраш тезлигининг ҳақиқий микдори, м/с;

Титраш тезлигининг логарифмик микдори, $L_w(\text{дБ})$

$$L_w=20\lg \frac{w}{3\cdot10^{-4}} ,$$

бу ерда w - титраш тезланишнинг ҳақиқий микдори, $\text{м}/\text{с}^2$;

$3\cdot10^{-4}$ - титраш тезлигини инсон танасига таъсирининг сезилишини бошланиш микдори, $\text{м}/\text{с}^2$;

Турли хил ишчи ҳолатларда титраш билан ишловчи жиҳозларнинг массаси 100 кг дан, жиҳозни сикиб ушлаш кучи 200 Н дан ошмаслиги талаб этилади. Жиҳознинг техник маълумотлари бўйича қўйилган бошқа талаблар бундан мустасно.

Ҳар хил частотадаги титрашлар инсонга турлича таъсир этади. Титраш юзасида тик туриб ишлаётган кишига икки резонанс ҳолат – 5-12 Гц ва 17...25 Гц, ўтириб ишлаётган кишига эса-4...6 Гц тўғри келади. Шунингдек, инсон боши учун резонанс частотаси 20...30 Гц атрофида бўлади. Шу сабабли, титрашнинг инсон аъзоларига таъсир хусусиятини ва титрашнинг турини ҳисобга олган ҳолда титраш параметрларининг рухсат этилган гигиеник меъёрлари ишлаб чиқилган.

Титраш тезлигининг рухсат этилган энг юқори ўрта квадрат микдори-0,2 м/с ва логарифмик даражаси – 132дБ бўлиб, у ўрта геометрик частотаси 1 Гц га teng бўлган вертикал транспорт титрашлар учун қабул қилинган.


Маъмурий бинолар, тибиёт муассасалари ва иш хоналари учун қаттиқ талаб қўйилган бўлиб, ўрта геометрик частота 63 Гц бўлганда титраш тезлигининг ўрта квадрат микдори $28\cdot10^{-4}$ м/с дан, логарифмик даражаси эса 75 дБ дан ошмаслиги талаб этилади.

Локал титрашлар учун энг катта чекланиш-titraшнинг ўрта геометрик частотаси 1000 Гц бўлганда, титраш тезлигининг ўрта квадрат микдори-0,65 м/с, логарифмик даражаси эса – 102 дБ га тенгдир.

5.2. Машина ва механизмларнинг титрашини камайтириш ва титраш таъсиридан ҳимояланиш йўллари

Ишлаб чиқаришда машина-механизмлар ва жиҳозларида ҳосил бўладиган титрашларни, 2 хил усулда, яъни титраш манбаига таъсир этиб ёки титраш таъсиридаги бутун системага таъсир этиш йўли билан камайтириш мумкин.

Замонавий машина ва механизмлар тузилишининг характерли хусусияти шундаки, уларни ташкил этувчи барча элементлар ўзаро узвий боғланган ҳамда қўзгалувчи қисмлари катта тезликда ҳаракатланади. Шу сабабли, машиналарда турли хил резонанс частоталар ҳосил бўлади. Машина ва механизмлардаги титрашнинг юзага келишига уларнинг ўзаро бириккан деталлари орасидаги тирқишиларда юзага келадиган куч сабаб бўлади. Бу кучнинг микдори ва ўзгариши ишчи аъзоларга таъсир этувчи кучланишнинг характерига (динамик, статик), система элементларининг ҳаракат турига (айланма, илгариланма – қайтма ҳаракат ва б.), айланувчи деталларнинг мувозанатланганлик даражасига ва деталлар орасидаги тирқишиларга боғлиқ бўлади. Юқоридагилардан келиб чиқсан ҳолда, титрашни камайтириш йўлларини ишлаб чиқиши мумкин. Уларга ишчи аъзоларга таъсир этувчи кучланишнинг тенг таъсир этишига эришиш, кривошип механизмларни тенг айланувчи механизмларга алмаштириш, гидроузатмалардан фойдаланиш, ўзаро бирикувчи деталлар сиртининг тозалик ва аниқлик синфини ошириш кабилар киради.



5.1. -Расм. Ҳаво ёстиғли титрашдан ҳимояловчи ушлагич:
1-резина қобик; 2- киритиш тешиги; 3-ҳаво бўшлиғи.

Бундан ташқари турли хил конструкциядаги титраш изоляторларидан («виброизолятор») фойдаланиш ҳам яхши самара беради. Бундай изоляторларга АКСС-15М, АКСС-25М, АКСС-400И ларни мисол қилиш мумкин.

Титраш билан ишловчи жиҳозлар билан ишлашда ҳам турли хил воситалардан фойдаланилади. Масалан, қўлни титрашдан ҳимоялаш учун ҳар хил титрашдан ҳимояловчи қўлқоплар ишлатилади. Бунга ҳаво ёстиғига эга бўлган ва эластик материалдан тайёранган ушлагич мисол бўла олади (5.1.-Расм). Оёқка узатиладиган титрашлардан ҳимояланиш учун эса турли хил титрашдан ҳимояловчи пояфзаллардан фойдаланилади.

Титраш таъсирини камайтиришда юқорида кўрсатилган техник тадбирлардан ташқари профилактик тадбирлар ҳам қўлланилади. Бунинг учун титраш билан ишловчи жиҳозлар билан ишлашга 18 ёшга тўлмаган, тиббий қўриқдан ва йўриқномадан ўтмаган шахсларга рухсат этилмайди. Титраш билан ишловчи жиҳозлар ишлатиладиган хонанинг ҳарорати 16°C дан кам бўлмаслиги лозим. Агар бундай жиҳозлар ташқи муҳитда ишлатилса, иш жойи ёнида иситиладиган ва ҳарорати 22°C дан кам бўлмаган дам олиш хоналари бўлиши зарур. Ишчи титраш билан ишловчи жиҳозлар билан ишлаганда, ҳар 1 соатда 10-15 минут танафус қилиши ва жиҳоз билан ишлашнинг умумий вақти иш сменасининг 2/3 қисмидан ортиқ бўлмаслиги лозим. Бунда узлуксиз ишлаш вақти 15-20 минутдан ошмаслиги зарур. Титрашга хавфли машиналар ва жиҳозлар билан ишлаганда иш вақтидан ташқари ишлашга рухсат этилмайди.

Иш жойларининг титрашга хавфлилиги даражасини аниқлашда НВА-1, ИШВ-1, ВИП-2, ВР-1 маркали асбоблардан, 3501 типидаги асбоблар комплектидан ҳамда «Брюль ва Къер» ва RFT (Германия) маркали чет эл асбобларидан фойдаланиш мумкин.

Механик титраш ўлчагич ВР-1 титраш манбаларидағи маҳаллий титраш миқдорини ўлчашида кўпроқ ишлатилади.

ИШВ-1 махсус мосламаси ҳамда ВИП-2 комплектлари иш жойларидаги маҳаллий ва умумий титрашларни аниқлашда қўлланилади.

5.4.Ишни бажариш тартиби

1. Титрашни ўлчаш қурилмасининг тузилиши ва ишлаш тартиби. Қурилма (5.1.-расм) электр двигатель (1), титрашни изоляцияловчи таглик (2), Д-13 маркали датчик (3), оператор (ишчи) иш стули (4), бирлаштирувчи кабел (5), ИШВ-1 асбоби (6) дан ташкил топган. Ушбу асбоб 70-160 дБ оралиғидаги титраш тезланишини кўрсатиш учун мўлжалланган.


ИШВ-1 асбобида “Децибел-І” ва “Децибел-ІІ” деб номланган 2та кириш сигналини ўзгариши учун мўлжалланган ўзгарткич ўрнатилган бўлиб, у юқори даражадаги титраш тезлиги ва тезланишини ўлчаш имконини беради.

“Ўлчаш тури” номли ўзгарткич частота ўзгаришуви (16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц) ёрдамида ўрнатилувчи чизиқли тавсиф ва оқтава фильтри тавсифларини олиш учун ишлатилади.

“Иш тури” номли ўзгарткич эса электр таъминотини назорат қилиш, титраш тезлиги ва титраш тезланишини ўлчаш ва ёзиб олиш учун фойдаланилади.

“Калибр” асбобни калибрлаш (кўрсаткичларни бир ўлчамга келтириш) учун хизмат қиласи.

Титраш тезлигини ўлчашда датчик (3) ва ИШВ-1 асбобини бирлаштирувчи кабелга интегратор ўрнатилади. “Ўлчаш тури” ўзгарткичи “Лин.” Ҳолатига, Микрофон-датчик” эса “Датчик” ҳолатига келтирилади.



5.2.-Расм. Титрашни ўлчаш қурилмаси схемаси

1-титраш столи; 2-титрашни изоляцияловчи таглик; 3-датчик;
4-ишчи стули; 5-бирлаштирувчи кабель; 6-шовқин ва титрашни ўлчаш асбоби

2. ИШВ-1 Титрашни ўлчаш асбобини ишга тайёрлаш. Бунинг учун асбоб ерга уланиб, 220 В кучланишли электр тармоғига уланади.

а). “Иш тури” ўзгарткичи “КОНТР” ҳолатига ўрнатилади (бунда сигнал чироги ёниб-учади, асбоб стрелкаси “Батарея” секторида бўлиши керак);

б). Асбобдаги ўзгарткичлар қўйидаги ҳолатга келтирилиб қўшилади:

“Децибел-І”	-“90”
“Децибел-ІІ”	-“40”
“Ўлчаш тури”	-“Лин”

“Микрофон-датчик” -“Датчик”
 “Иш тури” -“Быстро”

Агар ўлчаш даврида асбоб стрелкаси шкаланинг чап томонида бўлса, у “Децибел- I” ва “Децибел-II” ўзгарткичлари ҳолати ўзгартирилиб стрелка ўнг томонга келтирилади.

Ўлчаш натижаси “Децибел- I”, “Децибел-II” ва асбоб стрелкаси қўрсаткичларини қўшиб аниқланади.

3. Титрашни изоляцияловчи тагликсиз ишчи иш жойидаги титраш даражасини аниқлаш. Ўлчаш натижаси қўйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$A = D_1 + D_2 + n + K_n$$

бу ерда A - титраш тезлиги (titraш тезланиши) қиймати, дБ;

D_1 - “Децибел- I” ўзгарткичи қўрсаткичи;

D_2 -“Децибел-II” ўзгарткичи қўрсаткичи;

n-асбоб шкаласи (стрелкаси) қўрсаткичи;

K_n - интеграторни сусайтириш коэффициенти, (50 дБ).

Частота ўзгарткичи мос частотага ўрнатилиб, титрашнинг частота тавсифи олинади.

4. Титрашни изоляцияловчи таглик ўрнатилган ҳолатда ишчи иш жойидаги титраш даражасини аниқлаш. Ишчи иш стули остига турли хил титрашни изоляцияловчи материаллар (резина, поролон, тахта) қўйилади ва турли хил частотада титраш тезлиги ва тезланиши даражаси аниқланади.

5.5. Ҳисобот таркиби

Олинган натижалар асосида 5.1-жадвал тўлдирилади ва таҳлил этилиб хулосаланади. Титраш даражасини камайтириш бўйича тавсиялар келтирилади.

5.1.-жадвал

Иш жойидаги титраш тезлигининг титрашни изоляцияловчи тагликларга боғлиқлиги

№	Изоляцияловчи таглик материали	Ўрта геометрик частотадаги (Гц) иш жойидаги титраш тезлиги (дБ)				
		16	31,5	63	125	250
1.	Изоляцияловчи тагликсиз					
2.	Турли хил таглик ўрнатилган ҳолатда:					
	Тахта					
	Поролон					
	Резина					

Назорат саволлари:

1. Титраш манбалари тўғрисида маълумот беринг.
2. Титрашни характерловчи қўрсаткичларга нималар киради?
3. Титрашни ўлчаш учун қандай асбоблардан фойдаланилади?
4. Титраш инсон организмига қандай таъсир кўрсатади?
5. Титраш таъсирида қандай касалликлар келиб чиқиши мумкин?
6. ИШВ-1 асбоби нималардан тузилган?
7. ИШВ-1 асбобининг ишлаш тартиби қандай?
8. Титрашни ўлчаш натижаси қандай формула билан аниқланади?
9. Титрашни камайтиришнинг қандай йўллари мавжуд?
10. Тираш таъсирига қарши қандай профилактик тадбирлар кўлланилади?

6 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

Электр қурилмаларининг электр хавфсизлигини текшириш

Ишининг мақсади: Электр қурилмалари ва жиҳозларида электр хавфсизлигини таъминловчи, техник воситалар ва усуулар билан танишиш, электр жиҳозлари изоляциясини, ерга улаш қурилмасининг қаршилигини ва тупроқнинг солиштирма қаршилигини ўлчаш буйича амалий кўнкималар ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

1. Умумий маълумотлар.
2. Ишни бажариш тартиби:
 - электр двигателининг ўрамлари изоляциясининг қаршилигини М-1101М мегомметри ёрдамида ўлчаш;
 - амперметр-вольтметр усулида ерга улаш қурилмасининг қаршилигини ўлчаш;
 - М-416 мегомметри ёрдамида ерга улаш қурилмасининг қаршилигини ўлчаш;
 - тупроқнинг солиштирма қаршилигини ўлчаш.
3. Ҳисобот таркиби.

Керакли жиҳозлар: М-1101М, М-416 ёки МС-08 маркали мегомметрлар, ерга улаш қурилмаси қаршилигини амперметр-вольтметр усулида ўлчаш асбоблар комплекти.

Топшириқлар:

1. Электр токининг инсон организмига таъсири ва ундан ҳимояланиш йўллари билан танишинг.
2. Электр двигатели ўрамлари изоляциясининг қаршилигини аниқланг ва изоляция сифатини баҳоланг.
3. Ерга улаш қурилмасининг қаршилигини амперметр-вольтметр усулида ва М-416 мегомметри ёрдамида аниқланг.
4. Тупроқнинг солиштирма қаршилигини ўлчанг.

Таянч иборалар: электр хавфсизлиги, электр токининг кимёвий, иссиқлик ва биологик таъсири, электрдан шикастланиш, кутиш, электр зарба, ерга улаш, ноллаштириш, электрод, электрга инсон организми қаршилиги, амперметр-вольтметр усули, мегомметр.

6.1. Умумий маълумотлар

Халқ хўжалигининг барча тармоқларидаги ривожланиш даражасини электр энергиясиз тасаввур қилиш қийин. Лекин, электр энергияси инсон меҳнатини енгиллаштириб иш унумдорлигини ошишига олиб келиш билан бир қаторда, унинг ҳаёти учун хавфли ҳам ҳисобланади. Ишлаб чиқаришда учрайдиган бошқа хавф манбаларидан электр хавфи кескин фарқ қиласди. Чунки, уларни фақатгина маҳсус жиҳозлар ва асбоб-ускуналар билангина аниқлаш мумкин.

Электр токидан жароҳатланиш асосан қўйидаги ҳолатларда юз бериши мумкин:

3. Электр ейи орқали ток таъсири.
 4. Жиҳозлар корпусининг металл қисмларида бехосдан ток содир бўлиши натижасида.
 3. Катта ўлчамдаги машиналарни электр узатмалари линия- ларига рухсат этилган миқдордан кам масофада яқинлашуви.
- Юқоридаги ҳолатларга боғлиқ ҳолда электр токидан жароҳатланиш сабабларини қўйидаги икки гурухга, яни ташкилий ва техник сабабларга ажратиш мумкин:
- **ташкилий сабабларга**, ишчиларни электр хавфсизлиги бўйича ўқитилмаганлиги ва тегишли йўриқномалардан ўтказилмаганлиги; ишчиларни шахсий ҳимоя воситалари билан таъминланмаганлиги; электр қурилмаларини мухандис-техник ходимлар томонидан

қониқарсиз назорат қилиниши; электр қурилмаларига профилактик таъмирлаш ишларини сифатсиз олиб борилиши; иш жойларида электр қурилмалари ва жиҳозлари билан ишлаш қоидалари ҳамда кўрсатмаларининг бўлмаслиги киради.

- **техник сабабларга** ток ўтказувчи қисмларда ишончли тўсиқларни бўлмаслиги; электр қурилмалари, жиҳозлари ва ўтказгичларини нотўғри ўрнатилиши ҳамда электр қурилмаларини ўрнатишда биноларнинг электр хавфсизлиги бўйича категорияларини ҳисобга олинмаслиги; ҳимоя ва сақлаш қурилмаларининг бўлмаслиги ёки уларни нотўғри ўрнатилиши кабилар киради.

Ишлаб чиқаришдаги электр қурилмаларида содир бўладиган баҳтсиз ҳодисаларнинг таҳлили, асосан ушбу баҳтсиз ҳодисалар электр қурилмалари билан ишлашга номутахассис ишчиларга рухсат этилиши, ҳимоя воситалари билан таъминлаш ва ундан фойдаланиш масалаларида эътиборсиз муносабатда бўлиш оқибатида содир бўлаётганлигини кўрсатади. Шу сабабли электр қурилмаларидан фойдаланишда баҳтсиз ҳодисаларни олдини олиш “Электр қурилмаларини ўрнатиш қоидалари - (ПУЭ)” талабларига тўлиқ риоя этилишини талаб қиласди.

Электр хавфсизлиги деб инсонларни электр токи, электр ейи, электромагнит майдони ва статик электр токининг хавфли ва заарли таъсиридан ҳимоя қилишга қаратилган ташкилий ва техник тадбирлар ҳамда воситалар системасига айтилади.

Электр токининг инсон танасига таъсири бир неча омилларга, жумладан, ток кучига, инсон танасининг электр токига қаршилигига, кучланиш миқдорига, ток турига ва частотасига, токни таъсир этиш вақтига, токнинг инсон танаси бўйлаб ўтиш йўлига ҳамда инсоннинг шахсий хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Электр токи инсонга уч хил: кимёвий, иссиқлик ва биологик таъсир кўрсатади. **Кимёвий таъсирида** инсон танасидаги қон ва бошқа органик суюқликлар бузилиши мумкин. **Иссиқлик таъсирида** эса тананинг айрим қисмларига куйиш ҳосил бўлади. **Биологик таъсирида** тананинг тирик ҳужайраларини кўзгалиши ва уйғониши оқибатида мускулларни ихтиёрсиз равишда тортишиши, қисқариши юзага келади.

Юқоридагиларга мос ҳолда, электр токининг инсон танасига таъсири электр зарба, электр куйиши ва электрдан шикастланиш кўринишида бўлиши мумкин. Ушбу таъсирлар ичида электр зарба энг хавфли ҳисобланади ва у электр токининг инсон танасидаги мухим аъзолари: юрак, ўпка, асад системаси ва бошқа шу каби аъзолари орқали ўтиши натижасида юзага келади.

Электр куйишлар эса қўйидаги икки хил кўринишда бўлади:

- бевосита, бундай ҳолат инсон танасининг электр қурилмаларининг ток ўтказувчи қисмлари билан яхши контактда бўлмаслиги натижасида юз беради;

- билвосита, электр симларининг қисқа туташуви оқибатида эриган металл парчаларининг сачраши ёки электр ёйларидаги учқунлар таъсирида юз беради.

Электр токининг инсон танасига таъсирини белгиловчи омиллар орасида ток кучи миқдори асосий кўрсаткичлардан ҳисобланади. Ток кучини, инсон танасига таъсир даражасига қараб қўйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1.Сезиларли ток (2 мА.гача) .

2.Қўйиб юбормайдиган ток (10...25 мА.)

3.Фибрилляцион ток (50 мА.дан юқори).

Электр токидан шикастланишда инсон танасининг қаршилиги мухим рол ўйнайди. **Инсон танасининг электр токи таъсирига қаршилиги** терининг ҳолатига (куруқ ёки хўл, дағал ёки майнин, жароҳатланган ёки жароҳатланмаган), электр сими билан боғланиш юзасига ва даражасига, ток кучи ва ток частотасига, токнинг инсон танаси орқали ўтиш йўлига ҳамда таъсир вактига боғлиқ бўлади. Инсон танасининг электр токига қаршилиги 1000 Ом.дан 100000 Ом.гача бўлиши мумкин. Одамнинг ток таъсирига қаршилиги 30 сек. дан кейин таҳминан 25%, 90 сек.дан кейин эса 70 % га камаяди.

Инсон учун 10 мА гача бўлган ўзгарувчан ток, 50 мА гача бўлган ўзгармас ток хавфсиз ҳисобланади, шунингдек 0,05 А ток кучи хавфли ва 0,1 А ток кучи ҳалокатли ҳисобланади

Электр токидан ҳимоя қилиш воситалари асосий ва қўшимча воситаларга бўлинади. Асосий воситаларга 1000 В. дан ортиқ кучланишли электр мосламаларига хизмат кўрсатишда фойдаланиладиган изоляцияли штангалар, ток ўлчовчи клешалар, кучланишни кўрсатувчи асбоблар, ҳимояловчи қурилмалмар ва турли кўринишдаги жиҳозлар ҳамда мосламалар киради. Кучланиши 1000 В. гача бўлган электр мосламаларига хизмат кўрсатаётганда эса изоляция қилинган дастлабги асбоблар: бурагичлар, омбир ва тишлагичлар, дизэлектрик қўлқоплар ҳамда изоляцияланган клешалардан фойдаланилади.

Кўшимча воситаларга кучланиш 1000 В.дан ортиқ бўлганда ишлатиладиган дизэлектрик этиклар, калишлар, тўшамалар ва изоляцияли тагликлар киради.

Тармоқдаги ёки электр мосламаларидаги кучланишни текшириб кўришда токнинг актив таъсирида ишловчи кучланиш сигнални ва кучланишни кўрсатувчи маҳсус асбоблардан фойдаланилади.

500 В.гача бўлган электр мосламаларидаги кучланишни текшириб кўришда ТИ-2, МИН-1, УИН-10, ИН-92 маркали асбоблар ишлатилади.

Кучланиши 1000 В.дан юқори бўлган электр қурилмаларини текширишда неон чироқли индикаторлардан фойдаланилади. 10 кВ.гача бўлган электр ўтказгичлардаги кучланишни текширишда ток ўлчовчи клешалар ишлатилади.

Булардан ташқари, электр токидан ҳимоя қилиш воситаларига монтёр белбоғлари, боғичли монтёр ковушлари, муҳофаза арқонлари, телескопли миноралар ва нарвонлар ҳам киради. Монтёр белбоғлари 225 кг, ковушлар эса 135кг юк билан 5 минут давомида синааб кўрилади ва кейингина улардан фойдаланишга руҳсат этилади.

Электр хавфсизлигини таъминлашда кўргазмали воситаларбелгилар ҳам муҳим рол ўйнайди. Улар асосан тўрт гурухга: хушёрликка чақиравчи, руҳсат берувчи, тақиқловчи ва эслатувчи белгиларга бўлинади.

Электр қурилмаларини ерга улаш ва ноллаштириш

Электр токидан ҳимоя қилишнинг ишончли ва кенг тарқалган воситаларидан бири электр қурилмаларини ерга улаш ва ноллаштириш хисобланади.

Электр қурилмаларини ерга улашда қурилманинг электр токи таъсирида бўлмаган метал қисми, масалан, корпуси, ерга маҳсус кўмилган электродларга уланади. Шу сабабли ерга улаш системаси электродлар ва электр қурилма билан электродни бирлаштирувчи ўтказгичлардан иборат бўлади. (8-амалий машғулотга қаранг).


Электр қурилмалари ерга улаш системаларининг иш ҳолатини текширишда электродлар ва ўтказгичларнинг ҳолати кўздан кечирилиб, қаршилиги ўлчанади. Ташқи текшириш ҳар олти ойда бир марта, юқори ва ўта хавфли электр ускуналарида эса ҳар уч ойда бир марта ўтказилиши зарур. Электродлар ва ўтказгичларнинг қаршилиги эса ҳар йили камида бир марта ўлчаниши керак. Ерга улаш қурилмаларининг қаршилигини ўлчашда амперметр ва вольтметрлардан ёки М-416, М-1103 маркали мегомметрлардан фойдаланиш мумкин.

Электр қурилмаларини ноллаштиришда ушбу қурилманинг электр токи таъсирида бўлмаган металл қисми нол фаза билан бирлаштирилади. Бундан ташқари электр хавфсизлигини ошириш мақсадида ҳимоя ажратгичларидан ҳам кенг фойдаланилади. Ҳимоя ажраткичлар электр токи уриш хавфи содир бўлганда электр занжирини автоматик равиш узиш учун хизмат қиласди. Ҳимоя – ажратгичларининг ишга тушиш вақти 0,2 секунддан ошмаслиги зарур.


6.2. Ишни бажариш тартиби

Электр двигателининг ўрамлари изоляциясининг қаршилигини М-1101М мегомметри ёрдамида ўлчаш

- Бунинг учун М-1101М мегомметрининг битта клеммаси электродвигатель корпусига уланади. Кейин шчуп бирин-кетин С₁, С₂, С₃ клеммаларга уланади ва С'₁, С'₂, С'₃ ўрамлари орасидаги изоляция қаршилиги ўлчанади. Олинган натижалар асосида ўрамлар изоляцияси сифати тўғрисида хулоса қилинади.



6.1.-Расм.М-1101М мегомметри




6.2. Расм. 1101М мегомметри ёрдамида электр двигатели ўрами изоляциясини текшириш схемаси

1-электродвигатель; 2-мегомметр


Амперметр-вольтметр усулида ерга улаш қурилмасининг қаршилигини ўлчаш

- Ёрдамчи электрод R_t , зонд R_a ва ерга улаш қурилмаси электроди R_x бир биридан таъсир майдони устма-уст тушмайдиган масофада , яъни R_x ва R_a орасидаги масофа -20 метр, зонд R_3 ва ёрдамчи электрод R_t орасидаги масофа 10 метр қилиб ўрнатилади. Ўлчаш вақтида кучланиш 50...120 В, ток кучи 15...20А оралиғида бўлиши керак.



6.3.-Расм. Амперметр –вольтметр асборлари комплекти

1-вольтметр; 2-амперметр; 3-кўшиб ажраткич; 5-электр энергиясини қўшиб ажраткич; 5-клеммалар.



6.4.-Расм. Амперметр-вольтметр усулида ерга улаш қурилмаси қаршилигини ўлчаш схемаси

Ерга улаш қурилмаси токининг тарқалиш қаршилиги Ом қонунига мувофиқ қўйидагича аниқланади:

$$R = \frac{U}{J}$$

бу ерда U ва J мос ҳолда вольтметр ва амперметр кўрсаткичи.


6.2.-расмдаги схема асосида ерга улаш қурилмаси қаршилигини 3...4 марта ўлчаб ўртача қаршиликни аниқланг ва хulosаланг.

М-416 мегомметри ёрдамида ерга улаш қурилмаси қаршилигини ўлчаш

- М-416 мегомметрининг қўшиб-ажраткичи ҳолатини “Контроль-5” белгисига қўйинг ва кнопкани босиб, реохорда дастагини айлантириб индикатор стрелкасини нолга келтиринг. Бу ҳолатда ўлчаш кўрсаткичи $5+0,30$ Ом бўлади;


- ерга улаш қурилмаси қаршилигини ўлчаш 6.1.-расмдаги схема асосида амалга оширилади. Бунда ўлчаш натижасида қисқич 1 ни R_x билан бирлаштирувчи симнинг қаршилиги ҳам ҳисобга олинниши керак. Шу сабабли бундай схемадан қаршилик 5 Ом.дан катта бўлган ҳолатларда фойдаланилади;

- қаршиликни ўлчаш учун қўшиб-ажраткич “1” ҳолатга келтирилади, кнопкани босилиб реохорда дастаги ёрдамида индикатор стрелкаси нолга келтирилади. Ўлчаш натижаси шкала кўрсаткичи билан маҳражнинг кўпайтмасига teng бўлади. Агар ўлчанадиган қаршилик 10 Ом.дан катта бўлса қўшиб ажраткич ҳолати “5”, “20” ёки “100” белгисига келтирилади ва ўлчаш қайта амалга оширилади.



6.5.-Расм. М-416 мегомметри

1,4-қисқич; 5-ўлчаш оралиги ва назорат турини ўзгартиргич; 6-“Реохорд” дастаги; 7-Сезирлик ростлагичи; 8-корректор; 9-индикатор; 10-кнопка; 11-реохорд шкаласи.



6.6.-Расм. М-416 мегомметри ёрдамида ерга улаш қаршилигини ўлчаш схемаси

Тупроқнинг солиштирма қаршилигини ўлчаш


- Тажриба ўтказиладиган майдон ерига бир-биридан a масофада жойлашган 4 та стержен қоқилади. Стерженларни ерга қоқилиш чуқурлиги $\frac{1}{20}a$ дан ортиқ бўлмаслиги керак. 1 ва 4 қисқичлар четки стерженлар билан бирлаштирилади, 2 ва 3 қисқичлар сими мегомметрга уланади ва 6.3.-расмдаги схема бўйича қаршилик ўлчанади.

Тупроқнинг солиштирма қаршилиги қўйидаги формула билан аниқланади:

$$\rho = 2\pi Ra$$

бу ерда R - М-416 мегомметр кўрсаткичи, Ом;

a -стерженлар орасидаги масофа, м.



6.6.-Расм. Тупроқнинг солиштирма қаршилигини ўлчаш схемаси

R , R_3 –потенциал электродлар; R_x , R_b –электр токи электродлари

6.3. Ҳисобот таркиби

Электр двигателининг ўрамлари изоляциясининг қаршилигини, амперметр-вольтметр усулида ва М-416 мегомметри ёрдамида ерга улаш қурилмасининг қаршилигини ҳамда тупроқнинг солиштирма қаршилигини ўлчаш тартиб қоидаларини ёритинг. Ўтказилган тажриба ишлари натижалари асосида 6.1.-жадвални тўлдиринг ва хulosаланг.

6.1.-жадвал

Электр двигатели ўрамлари изоляцияси қаршилиги, ерга улаш қурилмаси қаршилиги ва тупроқнинг солиштирма қаршилигини ўлчаш натижалари

№	Кўрсаткичлар	Меъёрий кўрсаткич	Ўлчаш натижаси	Хуроса
1.	Электр двигател ўрамлари изоляцияси қаршилиги: - Ўрам-корпус - Ўрам-ўрам			
2.	Ерга улаш қурилмаси қаршилиги: - амперметр-вольтметр усули бўйича - мегомметр бўйича			
3.	Тупроқнинг солиштирма қаршилиги			

Назорат саволлари:

1. Электрдан жароҳатланиш қандай кўринишларда бўлади?
2. Электрнинг инсон организмига таъсири қандай турларга бўлинади?
3. Ерга улаш қандай тартибда амалга оширилади?
4. Ерга улаш электродлари қандай турларга бўлинади?
5. Ерга улашда табиий электрод сифатида нималардан фойдаланиш мумкин?
6. Ерга улаш қурилмасининг қаршилиги қанча бўлиши керак?
7. Ерга улаш қурилмасининг қаршилиги қандай аниқланади?
8. Электр двигатели ўрамлари изоляциясининг қаршилиги қандай аниқланади?
9. Амперметр-вольтметр усулининг моҳияти нимадан иборат?
10. Тупроқнинг солиштирма қаршилиги қандай аниқланади?

7 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ Юк кўтариш машина ва механизмларини синаш

Ишининг мақсади: Юк кўтариш машиналари ва механизмларини қайд этиш, улардан фойдаланишни назорат қилиш, хизмат кўрсатиш тартиби ва уларни синаш усуллари билан танишиш. Статик ва динамик синовдан ўтказиш ҳамда юк кўтариш қобилиятини аниқлаш бўйича амалий кўнкималар ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

1. Умумий маълумотлар. Юк кўтариш машиналарини қайд этиш, улардан фойдаланишни назорат қилиш ва синаш.
2. Ишни бажариш тартиби:
 - лаборатория қурилмасининг тузилиши ва иш тартиби;
 - кранларни техник кўриқдан ўтказиш:
 - а) кранларни текшириш;
 - б) юк кўтариш қобилиятини аниқлаш;
 - в) статик синовдан ўтказиш;
 - г) динамик синовдан ўтказиш.
3. Ҳисобот таркиби.

Керакли жиҳозлар: кранларни синаш лаборатория қурилмаси модели, пўлат канатлар, индикатор, линейка, турли оғирликдаги юклар.

Топшириқлар:

1.Юк күтариш машиналари түғрисидаги умумий маълумотлар, кранларни қайд этиш, синаш тартиб-қоидалари билан танишинг.

2.Лаборатория қурилмасининг тузилишини ўрганинг, кранни статик ва динамик синовдан ўтказинг.

3. Краннинг юк күтариш қобилиятыни аниқланг.

4. Ўтказилган тажриба иши натижалари бўйича ҳисобот тайёрлаб топширинг.

Таянч иборалар: юк күтариш машинаси, кран, чиғир, канат, илгак, юк күтариш қобилияти, заҳира коэффициенти, техник текширув, статик ва динамик синов.

7.1. Умумий маълумотлар. Юк күтариш машиналарини қайд этиш, улардан фойдаланишни назорат қилиш ва синаш.

Халқ хўжалигининг деярли барча тармоқларида турли хил юк күтариш машина-механизмларидан, жумладан, оддий чиғириқлардан тортиб, юқори юк күтариш қобилиятига эга бўлган кранлардан фойдаланилади. Юк күтариш машина-механизмларидан хавфсиз фойдаланиш қоидаларини Ўзсаноатконтехнадзор ишлаб чиқади ва тасдиқлади.

Юк күтариш кранларини қайд этиш тартиби. Юк күтариш қобилияти 10 тоннадан ортиқ бўлган кранлар ва 1 тоннадан ортиқ автокранлардан фойдаланишга рухсат давлат техника назорати томонидан берилади ва қайд этилади.

Техника назорати томонидан қуйидаги юк күтариш машиналари хисобга олинмайди ва қайд этилмайди:

- қўл ҳаракатли барча турдаги юк күтариш машина-механизмлари, шунингдек қўл ҳаракатли кранларда юк күтариш механизми сифатида пневматик цилиндрлардан фойдаланилганда;

- кранга осилган кнопкали аппарат ёки стационар бошқариш пульти ёрдамида бошқарилувчи юк күтариш қобилияти 10 тоннагача бўлган кўпrik кранлар ва бурулувчи консоль кранлар;

- юк күтариш қобилияти 1 тоннагача бўлган стрелали (“хартумли”) ва минорали кранлар;

- ўзгармас қулочли ёки бурилиш ва ҳаракатланиш механизмига эга стрелали кранлар;

- йигиладиган иншоотларда, жумладан мачта, минора, трубаларни монтаж қилишда ўрнатиладиган кўчма кранлар.

Техника назорати томонидан ҳисобга олинмайдиган барча турдаги юк күтариш машина-механизмлари уларни ишлатаётган ташкилот ёки корхона томонидан стандарт талаблари асосида ҳисобга олиниши зарур.

Юк күтариш кранларини техник текширув ва синовдан ўтказиш. Барча турдаги юк күтариш машина-механизмлари белгиланган муддатда тегишли синов ва текширишлардан ўтказилиб турилиши керак.

Техник текширув ҳар 12 ойда бир марта, навбатдан ташқари текшириш эса капитал таъмирлаш ёки юк күтариш машина-механизмлари бошқа жойга қўчирилиб қайта ўрнатилганда ўтказилади. Юк күтариш машиналарини тўлик текширув янги кранлар учун ҳар 3 йилда 1 марта ва қайта монтаж қилинганда, қисман текширув эса бир йилда бир марта ўтказилади.

Техник текширувда асосан қуйидаги жараёнлар бажарилади:

а) ташки кўздан кечириш: металл конструкциялар ҳолати, канатлар, илгаклар, ушлаш мосламалари, пайванд ва бошқа бирикмалар ҳамда маҳкамлаш қурилмалари текширилади;

б) статик синов;

в) динамик синов;

г) электр жиҳозларини текшириш.

Амалда, техник текширишларда канатлар ва ушлаб турувчи мосламалар, металл конструкциялар ва пайванд, парчин, болтли бирикмалар ҳолатига, балка ва түсингилдерда ёриқлар, деформациялар, коррозияга учраган жойлар бор-йўқлигига катта эътибор берилади. Канатлар текширилганда улардаги узилган симлар сони аниқланади ва симларнинг буралганлигига, ўрамларнинг эгилиб қолган жойларига аҳамият берилади. Агар ўрам кадами узунлиги бўйича узилган симлар сони 10% дан (ёки, рухсат этилган микдордан, 7.1.-жадвалга қаранг) кўп булса, бундай канат ишга яроқсиз ҳисобланади

Ўрам қадами деб канат ўқи бўйлаб тўлиқ бир айланиш ҳосил қилишдаги канат узунлигига айтилади. Канатлардаги хавфли ейилишни аниқлаш учун унинг бутун узунлиги текшириб чиқилади ва энг кўп сим узилган жойи ажратиб олиниб, у ерда ўрам қадами белгиланади. Бундан ташқари канат симлари занглаған ёки дастлабки диаметрига нисбатан 40% гача ейилган бўлса ҳам яроқсиз деб топилади.

Канатлар, занжирлар ва юк ушлаш мосламалари номинал юк қувватидан 2 баробар катта кучланишда синаб текширилади.


7.1.-жадвал

Канат ўрамларининг қадам узунлиги бўйича узилган симларини рухсат этилган микдори

Канат тури	Симлар сони	Рухсат этилган узилишлар сони
Органик ўзакли бир томонлама ўралган канатлар	6x19=114	4
	6x37=222	8
Органик ўзакли чалкаштириб ўралган канатлар	6x61=366	12
	6x19=114	10
	6x37=222	19
	6x61=366	32

Статик синовлар балка (тўсин) ларнинг мустаҳкамлилигини текшириш мақсадида ўтказилади. Синов краннинг номинал юк кўтариш қобилиятидан 25% ортиқ юк билан ўтказилади. Бунинг учун ишчи юк 200...300 мм баландликка кўтарилиб 10 минут ушлаб турилади ҳамда юк кўтарилиган ҳолатда балканинг эгилиши (эластик деформацияси) текширилади. Кейин юк туширилиб қолдиқ деформация аниқланади. Агар юк тушурилганда қолдиқ деформация борлиги қайд этилса, бундай балка яроқсиз деб ҳисобланади (7.1.-расм).

Динамик синовда юк кўтариш механизмлари ва тормозлар, ажраткичлар ҳамда ҳаракатни чегараловчи мосламалар текширилади. Синов номинал юк кўтариш қобилиятидан 10% ортиқ юкда, юкни 300 мм биландликка бир неча марта кўтариб-тушириб ўтказилади. Юкни кўтариш-тушириш вақтида кран тормозланганда юк ўз жойида тўхташи зарур. Агар тормозлашдан кейин юк оз микдорда бўлсада ўз ҳолича туша бошласа, юк кўтариш механизми фойдаланишга яроқсиз ҳисобланади.



7.1.- Рasm. Юк кўтариш машиналарини статик ва динамик синовдан ўтказиш схемаси
а) кўприк кранлар; б) стрелали кранлар

Барча синов ва текшириш натижалари далолатнома билан хужжатлаштирилиб, механизм паспортига ёзилади.

Бундан ташқари айрим таъмирлаш ёки техник хизмат кўрсатиш ишларида гидравлик ва механик юк кўтаргич (“домкрат”)лардан ҳам кенг фойдаланилади. Улар ҳар йили бир марта статик синовдан ўтказилиши зарур. Синов номинал юқдан 10% ортиқ бўлган юқда 10 минут давомида ўтказилади. Бунда гидравлик юк кўтаргичларда босим камайиши 5% ортиқ бўлмаслиги зарур.


Автокранлардан фойдаланилганда кран хартуми (“стрела”) билан электр линияси орасидаги масофага катта эътибор бериш талаб этилади. Бу масофа кучланиш 1кВ гача бўлганда - 1,5 м; 20 кВ гача бўлганда - 2м ва кучланиш 35 ...110 кВ бўлганда - 4м бўлиши талаб этилади.

7.2. Ишни бажариш тартиби

Лаборатория қурилмасининг тузилиши ва иш тартиби. Қурилма 2 та моделдан: кран-балка ва консоль кран моделидан ташкил топган (7.2.-расм). Иккита қўзғалмас таянчга (5) полиспастларнинг иккита системаси (6), кўприк ва консоль кранларнинг балкалари (1,2) беркитилган. Стреланинг эгилиши ва қолдик деформацияни аниқлаш учун соат типидаги индикатор (4) ва линейка (5) ўрнатилган.

Кранларни техник кўрикдан ўтказиш:

a). **Кранларни текшириш.** Ишлаб чиқариш шароитида краннинг металл конструкциялари ва пайванд, парчин, болтли бирикмалар, кран канати ҳолати ҳамда балка ва тўсинларда ёриклар, деформациялар, коррозияга учраган жойларнинг бор-йўклиги, илгакнинг ейилганлиги (илгакнинг ейилиши дастлабки қирқим баландлигиднинг 10 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак) текширилади. Текшириш натижаларини ҳисоботда акс этдиринг.



7.2.-Расм. Кўприк ва стрелали кранлар модели

1-балка; 2-кран стреласи; 3-юк; 4-соат типидаги индикатор;
5-таянч; 6-полиспастлар системаси; 7-линейка.

б). Юк кўтариш қобилиятини аниқлаш. Краннинг юк кўтариш қобилияти уни статик синовдан ўтказиш мақсадида аниқланади. Ишлаб чиқариш шароитида краннинг номинал юк кўтариш қобилияти унинг паспортида кўрсатилган бўлади. Лаборатория қурилмаси (кран-балка)нинг юк кўтариш қобилиятини аниқлаш учун эса юк кўтариш балкасининг узунлиги ўлчанади ва унинг рухсат этилган эгилиш микдори аниқланади (эгилиш стреласи). Коидага мувофиқ балканинг эгилиш стреласи қўл кранлар учун балка узунлигининг 1/400 қисмидан катта бўлмаслиги керак. Рухсат этилган эгилиш микдорини билган ҳолда қурилманинг юк кўтариш қобилиятини аниқлашимиз мумкин. Бунинг учун кран-балкага аста-секин юк микдорини ошириб турли хил юк осамиз ва индикатор ёрдамида балканинг эгилишини текширамиз. Балканинг рухсат этилган микдор даражасидаги эгилишига олиб келган юк унинг юк кўтариш қобилиятини белгилайди. Олинган натижани ҳисботга ёзамиз.

в). Статик синовдан ўтказиш. Ишдан мақсад – металл конструкцияларнинг мустаҳкамлигини аниқлаш. Кран-балкага юк кўтариш қобилиятидан 25 фоиз ортиқ юк осилади ва у 2..3 см. Кўтарилиб 10 минут давомида ушлаб турилади. Кейин юк тушурилиб индикатор кўрсаткичи текширилади. Агар индикатор стреласи юк тушурилгач нол ҳолатга келмаса қолдик деформация бор деб ҳисобланади ва кран-балкадан фойдаланишга рухсат этилмайди.

г). Динамик синовдан ўтказиш. Краннинг юк кўтариш қобилиятидан 10 фоиз кўп микдорда юк осилиб, юк бир неча марта маълум баландликга кўтариб тушурилади ва кран механизмларининг ҳаракатланиш ҳолати, тормоз қурилмасининг ишлаш ишончлилиги текширилади. Синов натижалари ҳисботга ёзилади.

3. Ҳисбот таркиби

Юк кўтариш машина-механизмларини техник текширув ва синовлардан ўтказиш қоидаларини баён этинг. Статик ва динамик синовлар мақсадини кўрсатинг. Тажриба ишида олинган натижалар асосида 7.2.-жадвални тўлдиринг ва холосаланг.

7.2.-жадвал

Кранларни статик ва динамик синовдан ўтказиш натижалари

№	Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Олинган натижалар	Изоҳ
1.	Индикаторнинг юк осилмасдан олдинги кўрсаткичи	ММ		
2.	Индикаторнинг юк осилгандан кейинги кўрсаткичи	ММ		
3.	Кран-балка моделининг номинал юк кўтариш қобилияти	КГ		
4.	Кран-балкани статик синаш учун юк массаси	КГ		
5.	Балканинг юк остида эгилиш стреласи	ММ		
6.	Қолдик деформациянинг мавжудлиги ва миқдори	ММ		
7.	Динамик синаш учун юк массаси	КГ		

Назорат саволлари:

- Юк кўтариш машина-механизмларини тўлиқ ва қисман техник текширувдан ўтказиш даври қандай?
- Статик синовнинг вазифаси нима ва у қандай тартибда ўтказилади?
- Динамик синовнинг вазифаси нима ва у қандай тартибда ўтказилади?
- Юк канатининг мустаҳкамлик заҳира коэффициенти нима?
- Қандай юк кўтариш машиналари давлат техника назорати томонидан ҳисобга олинмайди?
- Кранчиларни хавфсизлик техникиси бўйича аттестация ва қайта аттестациядан ўтказиш тартиби қандай?
- Канат ўрами қадами деб нимага айтилади?
- Канатлар қандай ҳолатларда яроқсиз ҳисобланади?
- Кран илгакларинг рухсат этилган ейилиш миқдори қанчагача?
- Статик ва динамик синов қанча оғирлиқдаги юк билан ўтказилади?

8 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ Ўт ўчиргичларнинг тузилиши ва ишлатилишини ўрганиш

Ишининг мақсади: Ўт ўчиргичларнинг тузилиши, зарядлаш қоидалари, ишлатилиш соҳалари ва усуллари билан танишиш. Ўт ўчиргичларни амалда ишлатиш бўйича амалий кўнекмалар ҳосил қилиш.

Машгулом режаси:

- Умумий маълумотлар. Ўт ўчириш моддаларининг таснифи ва хусусиятлари.
- Ўт ўчиргичларнинг тавсифи, тузилиши, зарядлаш ва саклаш қоидалари.
- Ўт ўчиргичларнинг талаб этиладиган сонини аниqlаш
- Ҳисобот таркиби.

Керакли жиҳозлар: Турли хил маркадаги ўт ўчиргичлар, уларнинг қирқимлари, кўпик олишда ишлатиладиган кимёвий реагентлар (кислота ва ишқор), 10 л. сифимли сатил, 0,5-1,0 л. сифимли полиэтилен банка.

Топшириқлар:

1. Ўт ўчириувчи моддаларнинг хусусиятлари билан танишинг.
2. Ўт ўчиригичларнинг тавсифи, тузилиши, иш тартиби, зарядлаш ва сақлаш қоидалари билан танишинг.
3. ОП-5 ўт ўчиригичи корпусини гидравлик пресслаш йўли билан мустаҳкамликка синанг.
4. ОП-5 ўт ўчиригичини зарядланг ва ишлатиб синанг.

Таянч иборалар: ёнгин, ёнгинга хавфли, ёнгинга хавфсиз, ўт ўчириш моддалари, ўт ўчиригичлар, кўпик, ҳаво-кўпик, кўпик карралиги, кислота, ишқор, ишчи босим.

8.1. Умумий маълумотлар. Ўт ўчириш моддаларининг таснифи ва хусусиятлари

Ёнгин – бу маҳсус манбадан ташқарида содир бўладиган ва катта материал зарар ҳамда талофатлар келтириб чиқарадиган назоратсиз ёниш жараёнидир.

Объектнинг ёнгин хавфлилиги деганда, объектнинг ёнгин содир бўлиши мумкин бўлган ҳолати ва ёнгиннинг оқибатлари тушунилади.

Объектнинг ёнгин хавфсизлиги деганда, белгиланган меъёрлар ва талаблар асосида объектда ёнгин содир бўлиш хавфи ҳамда унинг хавфли ва зарарли омилларини инсон хаётига таъсири чекланган, объектдаги материаллар тўлиқ химояланган ҳолати тушунилади.

Ёнгин вақтида содир бўладиган турли хил хавфли ва зарарли омиллар таъсирида материал бойликлар нобуд бўлиши ва баҳтсиз ҳодисалар руй бериши мумкин. Ёнгиннинг хавфли ва зарарли омилларига асосан қуидагиларни киритишимиш мумкин: очиқ алнга, атроф-муҳитнинг ва ёнгинда қолган буюмларнинг юқори ҳарорати, ёниш вақтида ҳосил бўладиган турли хил заҳарли газ ва буғлар, тутунлар, кислороднинг кам концентрацияда бўлиши, қурулиш конструкциялари ва материалларининг қулаб тушаётган қисмлари, ёнгин вақтида содир бўладиган портлаш, портлашдаги тўлқин зарбаси, портлаш таъсирида учигетган материаллар, зарарли моддалар ва б.

Ўт ўчиривчи моддалар ва уларнинг хусусиятлари. Энг кенг тарқалган ўт ўчириш моддаларига сув, сув буғи, углекислота, намлагичлар, кимёвий ва ҳаво-механик кўпиклар, галоид таркибли углеводородлар, кукун таркибли аралашмалар, углерод икки оксиди, бромэтил бирикмалар, инерт газлар ва бошқа механик воситалар (қум, тупроқ, брезент ва х.к) киради.

Ўт ўчириш моддалари қуидагича таснифланади:

Ёнгинни ўчириши усулига кўра: совутувчи (сув ва қаттиқ углекислота); суюлтирилувчи, яъни ёнгин зонасидаги кислород микдорини камайтириш (маълум микдордаги углекислота гази, юпқа заррали сув, сув буғи ёки инерт газ аралашмаси); изоляцияловчи ҳаракатдаги (ёниш зонаси атроф-муҳит билан кўпик ёки кукун пардаси ҳосил қилиш орқали изоляцияланади); ингибир хусусиятли (таркиби бромэтил, дигромтетрафтор этан ва бром метилдан иборат галоид таркибли углеводородлар, таркиби 3,5-4 НД фреондан иборат моддалар ва б.);

Электр ўтказувчанилиги бўйича: электр ўтказувчи (сув, сув буғи ва кўпик); электр ўтказмайдиган (газлар ва кукунлар);

Захарлилиги бўйича: заҳарсиз (сув, кўпик ва кукунлар), кам заҳарли (углекислота ва азот) ва заҳарли (3,5-бромэтил, фреон таркибли).

Сув ўт ўчиришда алоҳида ёки турли хил кимёвий моддалар билан аралашма ҳолатида фойдаланилади. Сувнинг ўт ўчириш хусусияти ёнувчи моддани ёниш ҳароратидан паст ҳароратгача совутишга асосланган. Сувнинг ҳажми буғланиш даврида 1700 ва ундан ошик мартағача ортади ва буғ ёниш зонасидан кислородни сиқиб чиқаради.

Углекислота (ис гази) ва углерод икки оксид гази рангсиз ва ҳаводан 1,5 марта оғир газ. У ёнгин муҳитида парда ҳосил қилиб ёнгин зонасига кислород киришини тўхтатади.

Ундан сифимлардаги енгил ёнувчи ва ёнувчи суюқликлар ёнғинини, электр жиҳозлари ёнғинларини ва музейлар, архивлар каби сувдан ва кўпикдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлмаган бинолардаги ёнғинларни ўчиришда фойдаланилади.

Намлаш воситаларининг физик хусусияти ёнувчи материалларни намланиш, хўлланиш хусусиятини оширишга асосланган. Уларга совун, синтетик аралашмалар, амилсульфат алкилсульфонат ва бошқа аралашмалар киради. Бу аралашмалар ёнғин мухитида оғир буғ ва газ ҳосил қилиб, ёниш зонасига кислород киришини тўхтатади, ҳароратни сусайтириб, ёнғинни ўчиради.

Кўпиклар кам иссиқлик ўтказувчанлик, етарли даражада кўзғалувчанлик, иссиқликни қайташиб самараси катта, тутун зичлигини камайтириш хусусиятига ва кам механик мустаҳкамликга эга бўлган ўт ўчирувчи моддалар ҳисобланади. Улар тайёрланиш усулига кўра кимёвий, ҳаво-механик ва юқори каррали кўпикларга бўлинади.

Кимёвий кўпиклар алоҳида сақланувчи аралашмалар (ишқорли ва кислотали) ни ёнғин зонасига узатиш ёки кўпик ҳосил қилувчи кукунлар аралаштириш орқали ПГ-50, ПГ-100 кўпик генераторлари ёрдамида ҳосил қилинади. Кўпик кукунлари – олтингугурт аммоний ва натрий бикорбонат аралашмаси бўлиб, 1 кг кукун ва 10 л сувдан 40-60 литр кўпик олиш мумкин. Нефт маҳсулотлари ёнғинларини ПО-1, ПГП кукунлари, спирт ва ацетон ёнғинларини ГГПС кукунига 2% совун аралаштирилиб тайёрланган кўпиклар ёрдамида ўчириш мумкин. Ҳаво-механик кўпиклар ҳаво-кўпик стволлари ёрдамида сув, инжектерланган ҳаво ва кўпик ҳосил қилувчилар асосида олинади.

Сувнинг босими ва кўпик ҳосил қилувчилар хусусиятига кўра кўпиклар ўрта ва юқори каррали бўлиши мумкин. Кўпик карралиги деганда ҳосил бўлган кўпик ҳажмини, уни ҳосил қилишга сарфланган барча суюқлик миқдорига нисбати тушунилади. 5 дан 100 карраликгача эга кўпиклар кам ва ўрта; 100 дан катта карраликга эга кўпиклар юқори каррали кўпиклар дейилади.

Инерт газлар (азот, аргон, гелий, тутун ва чиқинди газлар) асосан ёнғиндан сақланиш мақсадида нефт маҳсулотлари сифимларини пайвандлашдан олдин тўлдириб ишлов беришда ишлатилади.

Механик воситалар (брезент, войлок, қум, тупроқ ва б.) ёнғинни бошланиш даврида, яъни учқунланиш фазасида ўчириш мақсадида фойдаланилади.


8.2. Ўт ўчиргичларнинг тавсифи, тузилиши, зарядлаш ва сақлаш қоидалари

Ўт ўчиргичлар ёнғинни бошланғич фазасида ўчириш учун ишлатилади. Улар сифими, ўт ўчириш моддаси, ўт ўчирувчи моддани чиқариш усули бўйича турлича бўлади.


Кимёвий кўпикли ўт ўчиргичлар қаттиқ ва суюқ моддалар ёнғинини ўчириш мақсадида фойдаланилади. Уларга ОХП-10, ОП- М ва ОП-9ММ ўт ўчиргичлари киради. Уларнинг ишлаш вақти кўпик карралиги 5 га teng бўлганда 60 сек. Баллонлар ҳажми 8,7 ва 9 л. Зарядлари ишқорли ва кислотали қисмдан иборат. Ишқорли қисми – 450...460 гр. бикорбанат натрий ва қизилмия илдизи экстрактининг сувдаги аралашмасидан, кислотали қисми – 15 гр. олтингугурт ва 120 гр. дан ортиқ олтингугурт кислотасининг сувдаги аралашмасидан иборат.

Саноатда ОВ-5, ОВП-10 маркали қўл ўт ўчиргичлари, ОВП-100, ОВПУ-25 маркали юқори каррали стационар ўт ўчиргичлар ишлаб чиқарилади. Уларни зарядлашда ПО-1 кўпик ҳосил қилувчидан фойдаланилади.

Углекислотали ўт ўчиргичлар турли хил моддалар, материаллар ва электр қурилмаларидағи ёнғинни ўчиришда ишлатилади. Уларни зарядлашда углерод икки оксидидан (CO_2) фойдаланилади. Бундай ўт ўчиргичларга ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80 ва ОУ-400 маркали ўт ўчиргичлар киради. Улар тарозида тортиб кўриб текширилади. Агар уларнинг массаси 6,25; 13,35 ва 19,7 кг дан кам бўлса (мос ҳолда, ОУ-2, ОУ-5 ва ОУ-8 ўт ўчиргичлари учун) улар қайта зарядланади.



**8.1. -Расм. а) ОХП-10 қўл ўт ўчиргич
б) ОВП-10 хаво-қўпикли ўт ўчиргич**



8.2. -Расм. Углекислотали ўт ўчиргич

1-сақлагиличли мембрана пломбаси; 2-заряд пломбаси; 3-маховик;
4-вентил-томба; 5-ушлагич; 6-кронштейн томбаси билан;
7-кор ҳосил қилувчи мослама; 8-баллон; 9-ёрлик жойи

Углекислотали-бромэтили ўт ўчиргичларга ОУБ-3А ва ОУБ-7А лар киради. Уларнинг ҳажми 3,2 ва 7,4 л бўлиб, бромэтил ва углекислота аралашмаси билан зарядланади. Бу маркадаги қўл ўт ўчиргичларини таъсир этиш вақти – 35 сек, узатиш узунлиги 3,0-4,5м.

Кукунли ўт ўчиргичлар ОП-1, “Момент”, ОП-2А, ОП-10А, ОП-100, ОП-250 ва СИ-120 маркали бўлиб, улар унча катта бўлмаган ёнғинларни ўчиришда ишлатилади. ОП-1 ва “Момент” ўт ўчиргичларидан автомобиллар ва кучланиши 1000 В. гача бўлган электр қурилмаларида фойдаланилади.

ОП-10А ўт ўчиргичи ишқорли металлардаги (натрийли, калийли) ҳамда ёғоч ва пластмассалардаги ёнғинларни ўчиришда ишлатилади.

СИ-2 қўчма ўт ўчиргичи нефт маҳсулотлари, металлоорганик бирикмалар ва шу каби бошқа моддалар ёнишини ўчиришда, СЖБ-50 ва СЖБ-150 ўт ўчиргичлари ток таъсиридаги электр қурилмалар ёнгинини ўчиришда ҳамда аэрородром хизматидаги ўт ўчириш машиналарини жиҳозлашда ишлатилади.

Ўт ўчириш қурилмалари ёнғинни бошланғич фазада тўлиқ бартараф этиш ва ёнғин бўлинмалари келгунча ёнғин тарқалишини чеклаш мақсадида ишлатилади. Улар стационар, ярим стационар ва қўчма бўлади. Зарядловчи моддаларнинг тури ва таркибига кўра эса сувли, буғли, газли (углекислота), аэрозол (галоид углеводород), суюқликли ва кукунли

бўлиши мумкин. Бундан ташқари ўт ўчиришда АЦ-30(66), АЦ-40(131), АЦ-40(130Е) маркали машиналар ва МП-600, МП-900, БМП-1600 маркали мотопомпалардан ҳам кенг фойдаланилади.

Ўт ўчиргичларни синаш тартиби. Барча турдаги ўт ўчиргичлар қайд этиш номерига эга бўлиши керак. Улар мунтазам равишда (ҳар 6 ойда бир марта) текширилиб ва қайта зарядланиб турилиши керак. Агар корпусда ёриқ ёки чириган жойлар аниқланса фойдаланишдан чиқарилиши керак. Ўт ўчиргичлар фойдаланиш муддатига кўра 3 гурухга ажратилади: 1-гурух фойдаланиш муддати- 1 йил; 2-гурух-2йил; 3-гурух-3йил. 1-гурухдаги ўт ўчиргичларнинг 25 фоизи, 2-гурухдагиларнинг 50 фоизи, 3-гурухдагиларнинг 100 фоизининг корпуси фойдаланилгандан 1 йил ўтгач 2 МПа босим остида 1 минут давомида синовдан ўtkазилади.

Ўт ўчиргичларни зарядлаш тартиби. Кўпикли ўт ўчиргичларни зарядлашда ишқорли аралашма сифими 10 л.дан кам бўлмаган эмалланган сатил ёки шиша идишга солинади ва унга 8,5 л.хона ҳароратидаги сув қўшилади. Эритма сифими 1,0-1,5 литрли кислотага бардошли банкага қўйилади ва унга 80-100 °С ҳароратдаги қайноқ сув қўшилади. Эритма совугандан сўнг кичик тешекли сетка орқали кислотали стаканга қўйилади. Эритманинг музлаш ҳароратини -24°С гача пасайтириш мақсадида ишқорли эритмага унинг ҳажмига нисбатан 40 фоиз миқдорида этиленгликол ёки глицерин қўшилади. Ўт ўчиргич корпуси ва ҳисобга олиш журналига зарядлаш санаси кўrsатилади.

8.3. Ўт ўчиргичлар сонини аниқлаш

Ишлаб чиқариш бинолари учун талаб этиладиган ўт ўчиргичлар сони қўйидаги аниқланади

$$n_o = m_o * S,$$

бу ерда S - ишлаб чиқариш хонасининг юзи, m^2 ;

m_o - $1m^2$ майдонга меъёр бўйича белгиланган ўт ўчиргичлар сони.

Бу кўrsаткич материаллар омбори, гаражлар, чорвачилик бинолари, буғоналар, тегирмонлар, ошхона ва магазинлар учун $100 m^2$ майдонга 1 та, электр пайвандлаш цехлари, темирчилик цехлари, лабараториялар учун – $50 m^2$ майдонга 2 та қилиб қабул қилинади.

8.4. Ҳисобот таркиби

Дарсда ўрганилган ўт ўчиргичларнинг тузилиши, ишлатилиши, зарядлаш тартиби бўйича ёзма маълумот беринг.

Назорат саволлари:

1. Ўт ўчирувчи моддалар ёнғинни ўчириш усулига кўра қандай турларга бўлинади?
2. Ўт ўчирувчи моддалар қандай хусусиятлари бўйича таснифланади?
3. Ўт ўчиргичларни қандай турлари мавжуд?
4. Ўт ўчиргичлар қандай хусусиятлари бўйича таснифланади?
5. Кимёвий кўпикли ўт ўчиргичларга мисоллар келтиринг.
6. Ўт ўчириш қурилмалари ва машиналарига мисоллар келтиринг.
7. Ўт ўчиргичлар қандай тартибда ва муддатларда гидравлик синован ўtkазилади?
8. Кўпикли ўт ўчиргичларнинг зарядлари қандай қисмлардан ташкил топган бўлади?
9. Ўт ўчиргичлар қандай тартибда зардланади?
10. Ишлаб чиқариш бинолари учун талаб этиладиган ўт ўчиргичлар сони қандай аниқланади?

9 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ Фавқулодда вазиятларда биринчи тиббий ёрдам

Ишининг мақсади: Жароҳатланганда, шикастланганда ва заҳарланганда врачгача биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш усуллари ва тартибларини ўрганиш, тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича амалий қўникма ҳосил қилиш.

Машғулот режаси:

1. Умумий маълумотлар
2. Дастрлабки тиббий ёрдам кўрсатиш тартиб-қоидалари:
 - электр токидан жароҳатланганда;
 - заҳарланганда;
 - синганда, бўғимлар чиққанда, пайлар чўзилганда;
 - куйганда;
 - қон кетганда;
 - иссиқ, қуёш ёки совуқ урганда;
 - сувга чўкканда;
 - тупроқ остида қолганда;
 - илон ва заҳарли ҳашоратлар чаққанда;
 - жароҳатланиб ҳушдан кетганда.
3. Сунъий нафас бериш ва юрак массажи
4. Манекен-тренажёрда тажриба иши
5. Ҳисобот таркиби

Керакли жиҳозлар: Манекен-тренажёр, жгут, бинт, марганцовка.

Топшириқлар:

1. Турли хил ҳолатлардаги жароҳатланишларда врачгача биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш усулларини ўрганинг.
2. Манекен-тренажёрда сунъий нафас бериш ва юракни массажини бажаринг.
3. Иш бўйича ҳисобот тайёрланг, жароҳатланганда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш усулларини батафсил ёритинг.

Таянч иборар: Жароҳат, шикастланиш, заҳарланиш, хушсизлик, қон кетиши, сунъий нафас бериш, юрак массажи.

9.1. Умумий маълумотлар

Инсон ўзининг ҳаётий фаолияти давомида турли хил хавфли ва заарли омиллар таъсирида маълум бир сабаб билан баҳтсиз ҳодисаларга дуч келади. Хавфнинг тури ва таъсир даражаси ёки баҳтсиз ҳодисанинг сабабига боғлиқ ҳолда жароҳатланиш тури ва даражаси ҳам турлича бўлиши мумкин.

Аксарият ҳолларда жароҳатланиш ва шикастланишлар тўсатдан юз беради. Шунинг учун шикастланган кишига зудлик билан дастрлабки ёрдам кўрсатиш жуда муҳимдир. Бунинг учун дастрлабки ёрдамни кўрсатаётган киши ҳаракатлари тез, аниқ, тўғри ва ўйлаб амалга оширилмоғи лозим.

Фавқулодда вазиятларда биринчи тиббий ёрдам (БТЁ)-ўз-ўзига ва атрофдагиларга тиббийдам кўрсатишдир. Фуқоралар биринчи тиббий ёрдам кўрсатишнинг ҳамма усулларини мукаммал билишлари шарт. Биринчи тиббий ёрдам ўз вақтида ва тўғри кўрсатилиши лозим. У қанчалик тез ва малакали оширилса, шунча қўп одам ҳаёти сақлаб қолинади.

Жароҳам -организм тери ва шиллиқ қавати бутунлигининг бузилиши. Жароҳатланганда биринчи тиббий ёрдам қон оқишини тўхтатиш, очик жароҳатларни боғлам билан ёпиш, жароҳатланган жойнинг қўзғалмас ҳолати (иммобилизация)ни таъминлаб бериши лозим.

Жароҳатланганда биринчи тиббий ёрдам қуидагиларни ўз ичига олади:

1.Жароҳатланиш манбасини ва омилини аниқлаб, унинг таъсирини тўхтатиш.

2.Жароҳатланган кишини нокулай хавфли шароитдан ажратиш, унинг ахволини аниқлаш.

3.Дарҳол дастлабки ёрдамни кўрсатиш.

4.Энг яқин даволаш масканига олиб боришни ташкил қилиш.

Ҳар қандай шароитда ҳам жароҳатланган кишига биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш жароҳат таъсирини камайтиришда ёки жароҳатланган кишининг ҳаётини саклаб қолишида муҳим роль ўйнайди. Шу сабабли, ҳар бир инсон биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш усулларини ва қоидаларини пухта билиши зарур.

9.2. Дастлабки тиббий ёрдам кўрсатиш тартиб-қоидалари

Электр токидан жароҳатланганда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш

Ишлаб чиқаришда, ҳалокатларда ёки табиий оғат содир бўлганда кўпинча одамларни ток уриб шикастланиши мумкин. Бундай ҳол шикастланган кишилар ва қутқарув ишларини олиб бораётганлар билан ҳам юз бериши мумкин.

Электр токидан шикастланган киши организмининг айрим жойларида умумий ёки маҳаллий ўзгаришлар юз беради: тери куйиши, юмшоқ туқималарнинг куйиши, асаб тизимини ишдан чикиши, нафас олишнинг тўхтаб қолиши ва шу кабилар.

Инсонларни кучланиш остидаги машина, механизм ва қурилмаларнинг ток ўтказувчи қисмларига тегиши мускулни ихтиёrsиз равишда қисқаришига олиб келади ва бу ҳолатдан жароҳатланган шахснинг ўзи чиқа олмайди. Бундай ҳолатда биринчи навбатда электр қурилмасини ток манбасидан ажратиш талаб этилади. Агар электр шкафлари узоқда жойлашган бўлса, электр симини қуруқ ёғоч дастали болта ёки бошқа жиҳоз билан қирқиши мумкин.

Қучланиш 1000 Вгача бўлган электр токи таъсиридан қутқаришда қуруқ тахта, арқон, ёғоч калтак, резина, диэлектрик қўлқоп ёки ток ўтказмайдиган бошқа материаллардан, кучланиш 1000В дан ортиқ бўлса маҳсус штанга ва омбирлардан фойдаланиш зарур. Қутқараётган киши ҳам албатта электрлик қўлқоп ва резина пойабзal кийиб олиши керак.

Электр токи ажратилгач жароҳатланган шахсни қулай ва юмшоқ ўриндиқга ётқизиш ва пульс уришини, нафас олишини, кўз қорачиги ҳолатини текшириш ҳамда бир вақтда врачга хабар бериш зарур. Жароҳатланган киши хушсиз ёки хушида бўлиши, лекин пульс уриши ва нафас олиши мавжуд бўлиши мумкин. Агар пульс уриши ва нафас олиши мавжуд бўлиб, у хушсиз бўлса кийимларини ечиш, тоза ҳаво киришини таъминлаш, юзига сув пуркаш ва танасини иситиш керак. Жароҳатланган шахс хушсиз бўлиб, пульс уриши ва нафас олиши сезилмаса унга сунъий нафас бериш ва юрагини уқалаш қилиш керак.

Заҳарланганда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш

Заҳарли кимёвий моддалар киши организмига нафас олиш йўллари, тери ва оғиз орқали таъсир этиши мумкин. Заҳарланишнинг ташқи белгилари кимёвий моддаларнинг заҳарлилик хусусиятига боғлиқ. Кўпинча заҳарланишда ошқозон оғриши, қайд қилиш, мускулларни ихтиёrsиз қисқариши, бош оғриғи, умумий камдармонлик, ҳушдан кетиш каби ҳолатлар кузатилади.

Заҳарланганда биринчи навбатда заҳарли моддалар таъсирини бартараф этиш, жароҳатланган шахсни сиқиб турган кийимларини ечиш, тоза ҳавога олиб чиқиш ва врачга хабар бериш лозим.

Агар заҳарли модда оғиз орқали ошқозонга тушган бўлса калий перманганат (“марганцовка”)нинг илиқ сувдаги қучсиз эритмасидан бир неча стакан ичириш ва қайд қилдириш (2-3 марта) керак. Ёки 1-2 ош қошиқ суюқ магнезийни бир стакан сувга солиб ичириш керак. Қоринда қаттиқ оғриқ бўлса иситкич (“грелка”) қўйиш керак.

Агар заҳарли модда терига тушса, уни юмшоқ материал билан артиб тозалаб, сув билан ювиб, ичимлик содасининг 2% ли эритмаси ёрдамида ишлов бериш керак.

Заҳарли газлар масалан углерод оксиди, ацетилин, бензин буғи ва бошқалар киши организмига нафас олиш йўллари орқали таъсир этса бош оғрифи, қулокда шовқин, бош айланиши, қайд қилиш, кўнгил айниши, нафас олиш оғирлашиши, кўз қорашиби кенгайиши, ҳушдан кетиш ҳоллари юз бериши мумкин. Бундай вақтларда заҳарланган кишини тоза ҳавога олиб чиқиб, кислородли ёстиқдан кислород бериш керак. Нафас олиши сезилмагандан эса сунъий нафас бериш зарур. Заҳарланган шахсда кучли йутал кузатилса новшадил спирт ҳидлатиши, ичимлик содаси кўшилган сут, аччиқ ширин чой ёки нафас бериш, агар иложи бўлса кўкракга “горчичник” қўйиш керак.

Агар заҳарли модда кўзга тушса бир стакан сувга бир чой қошиқ сода солиб кўзни ювиш лозим.

Синганда, бўғимлар чиққанда, пайлар чўзилганда биринчи ёрдам кўрсатиши

Синиш, чиқиши ёки пай чўзилиши синган жойнинг нотабиий ҳолда эгилиши, бўғимнинг шишиши ва оғриқ пайдо бўлиши орқали билинади. Бундай ҳолларда биринчи навбатда шикастланган кишига тинчлик бериш ва шикастланган жойга совуқ босиш керак.

Синган ёки чиққан қўйиб оёкларга тахтакач фанер ёки картон қўйиб боғлаш тавсия этилади. Тахтакач қўйишда унинг бир учи тос суягидан юқори бўлиши, иккинчи учи эса оёқ товонида бўлиши керак.



9.1. - Расм. Суякини турулари ва иммобилизацияни таъминлаш воситалари

Қовурға суяги синганда йўталганда, нафас олганда ва ҳаракатланганда оғриқ пайдо бўлади. Бундай вақтда кўкрак нафас чиқариш вақтида бинт билан қаттиқ қилиб боғлаб қўйилади.

Лат еган жойга совуқлик қўйиб кейин артиш, йод суртиш ёки иссиқ компресс қўйиш тақиқланади. Чунки булар оғриқни кучайтиради. Пай чўзилганда ҳам лат ейишидагидек ёрдамлар кўрсатилади.

Бошнинг лат ейиши натижасида мия чайқалиши, бош суягининг синиши каби ҳолатлар кузатилиши мумкин. Мия чайқалган ҳолларда кўпинча бош оғрифи, нафас

сиқилиши ва кўнгил айниш ҳолатлари ҳам учрайди. Бош сүякнинг синганини қулоқлар ва оғиздан қон кетиши орқали билиш мумкин. Бу ҳолатларда жабрланувчи хушсиз ҳолатда бўлади. Врач келишига қадар лат еган жойга совуқ, яъни муз қўйиб совуқ ҳолатда ушлаш керак.

Куйганда биринчи ёрдам қўрсатиш

Куйиш термик, кимёвий ва электрик бўлиши мумкин. Улар оғирлик даражасига кўра 4 даражага бўлинади: 1-даражали куйишида тери қизарib, шишади; 2-даражали куйишида сув пуфаклари хосил бўлади; 3-даражали куйишида тери жонсиз, яъни сезиши қобилиятини йўқотган ҳолда бўлади; 4-даражали куйишида – тери қораяди, мускуллар ва сүяк шикастланади, қуриб қолади.

Термик ва электрик куйишида куйган жойга қўл тегизиши, маз, ёғ, ичимлик содаси суртиш, ёпишиб қолган кийим парчасини юлиб олиш, хосил бўлган пуфакларни ёриш мумкин эмас. Биринчи даражали куйишида куйган жойни стерилланган боғич билан боғлаш керак. Тана оғир куйганда куйган кишини тоза чойшаб билан ўраш, чой ичириш ва врач келгунча тинчлик бериш керак.

Агар куйган кишининг пульс уриши секинлашса 15-20 томчи валеръянка ичириш керак. Куйган юзни стерилланган марли билан ёпишиб қўйиш керак.

Кўз куйганда 1 стакан сувга 1 чой қошиқ бор кислотаси солиб, совуқ ҳолда кўзга босиш керак.

Кимёвий куйиши оқибати кўпинча куйдирувчи кимёвий моддани таъсир этиши вақтига боғлиқ бўлади. Шу сабабли бундай куйганга биринчи ёрдам қўрсатишда дастлаб ушбу модда концентрациясини ва таъсирини сусайтириш лозим. Бунинг учун кислота ёки ишқор таъсир этган жой 15-20 минут тоза сувда ювилиши керак. Агар куйиши кислота таъсирида бўлса бир стакан сувга бир чой қошиқ ичимлик содаси, ишқор таъсирида бўлса бир стакан сувга бир чой қошиқ бор кислотаси солинган эритма билан боғич намланиб боғланиши керак.

Қон кетганда биринчи ёрдам қўрсатиш

Жароҳатланиб яралангандай жойни ифлосланиши, ярани сув билан ювиш, маз суртиш, ярадан қоннинг қотганларини олиб ташлаш ва унга тупрок, кум қўйиш мумкин эмас. Биринчи ёрдам қўрсатувчи шахс дастлаб қўлни тозалаб ювиши ёки бармоқларини йод билан артиши керак.

Ярага материал қўйишида унга дастлаб йод томизиши лозим. Ярага қўйиладиган материалдаги йод ўрни ярадан катта бўлиши керак. Ярани боғлашдан олдин унинг атрофини тозалаш ва яра атрофига йод суртиш зарур.

Қон кетишини боғлаб тўхтатиши мумкин. Агар қон кучли кетса қон оқаётган жойни таъминловчи томирларни жгут (максус боғич ёки тасма) билан боғлаш лозим. Жгут боғланган жойда пульс уриши мавжуд бўлса, у нотўғри боғланган ҳисобланади. Бундай ҳолда жгутни ечиб олиб, қайтадан қаттиқрок қилиб боғлаш керак. Жгут боғлашдан олдин боғланадиган жой юмшоқ материаллар билан ўралиши лозим.

Боғланган жгут 2 соатдан ортиқ турмаслиги зарур. Жгут боғлангандан сўнг 1 соат ўтгач, уни 10-15 минут секин бўшатиши керак. Бундай ҳолда ярага қон келадиган артерия қон томирини бармоқ билан босиб туриш лозим.

Ички қон кетиш жуда хавфли ҳисобланади. Унинг белгилари: пульснинг секинлашуви, камдармонлик, бош айланиши, ранг оқариши, кучли сувсаш, хушсиз бўлиб қолиш. Бунда дастлаб, жароҳатланган кишига тўлиқ тинчлик бериш ва жароҳатланган жойга совуқлик қўйиш керак. Сув бериш мумкин эмас.

Агар бурундан кучли қон кетса, бошни секин орқага ўгириб қаншарга совуқ босиш ва бурунга водород пероксиднинг 3% ли эритмасида намланган пахта ёки марли тиқиши лозим.



9.2.-Расм. Қон оқишини тұхтатиш ва жароқатга боғлам қўйиш

Иссик ёки қүёш ва совук урганда биринчи тиббий ёрдам

Иссик ёки қүёш уриши натижасыда қўққисдан камдармонлик, бош оғриғи, қайд қилиш ҳолатлари кузатилади. Бунинг учун дастлаб жароқатланган кишини тоза ҳаволи соя жойга олиб бориш, сиқиб турган барча кийим-бошларни ечиш, бошга ва кўкракга совук қўйиб боғлаш, нашатир спирт хидлатиш ва 15-20 томчи валеръянка ичириш тавсия этилади. Агар нафас олиш ва пульс уриши сезилмаса, сунъий нафас бериш ва юракни массаж қилиш лозим.

Бадан музлаш ҳолатлари. Бу ҳолларда биринчи навбатда қон юриш йўллари катта зарар кўради, шунинг учун биринчи ўринда қон юришини таъминлаш керак. Бунинг учун музлаган жой қуруқ мато ёки румолча ёрдамида қаттиқ ишқаланади. Шуни таъкидлаш керакки, бундай ҳолда қор билан ишқалаш ман этилади. Кейин иссиқ нарса билан боғлаб қўйиш керак. Музлаб қолган бармоқлар ёки оёқларни хона ҳароратидаги илиқ сувга солиш, кейин эса совук еган жойни спирт ёки одекалон суртиб боғлаб қўйиш мумкин. Агар музлаган жойда пуфакчалар ҳосил бўлса ишқалаш ман этилади ва бемор дархол касалхонага жойлаштирилиши лозим.

Сувга чўкканда биринчи ёрдам

Сув омбори, канал ва шу каби гидроиншоотларда ишловчи ходим, суза билиши, эшкак эша олиши, қайиқни бошқара олиши керак. Шу билан бир қаторда чўккан одамни қутқариб, биринчи ёрдам кўрсатишни ҳам билиши зарур. Сувга чўкаётган кишига ёрдам бериш учун иложи борича унинг орқа елкаси томонидан келиб сочидан ёки кийимда бўлса унинг елкасидан тортиб сувдан чиқариш зарур. Агар чўкаётган киши қутқараётган киши ҳаракатига халақит берса, унда қутқараётган одам бу ҳолатдан тезроқ қутулиб, ёрдамни давом эттириши керак.

Сувдан чиқариб олинган кишини териси кўкариб, томирлари шишган бўлса, қутқарилган кишининг бошини кўкрагидан паст қилиб, қорни билан ёрдам бераётган кишининг букилган тиззасига ётқизилади. Сўнгра бармоққа даструмол ёки тоза дока ўраб унинг оғзи ва томоги бегона нарсалардан тозаланиб ташланади. Кейин орқа елкаси томондан икки курак ўртаси босилади, шунда ўпка, ошқозонга тушган сувлар ташқарига чиқиши керак. Бу ишни тезда амалга оширилмаса чўккан одам ичидаги сувлар 4-5 минутдан кейин қонга ўтиб у ҳалок бўлиши мумкин.

Агар сувдан қутқарилған кишининг териси оқарган бўлса, унинг нафас йўлларига сув кирмаганигини билдиради. Бундай ҳолда зудлик билан сунъий нафас бериш ва юрак уқаланиши зарур.

Тупроқ остида қолган кишига дастлабки ёрдам

Тупроқ билан кўмилиб қолган киши жуда оғир ахволга тушиб қолиши мумкин. Чунки кишининг тупроқ босган жойларида юмшоқ тўқималарида заҳарли моддалар йифилиб қолади. Тупроқ босган киши қутқарилгандан сўнг йифилган заҳар уни қон оқимига қўшилиб юрак, буйрак ва жигарнинг иш фаолиятини бузилишига сабаб бўлади. Организм заҳарланиши натижасида киши ҳалок бўлиши мумкин. Тупроқ остидан тезлик билан қутқариб олинган кишига дастлабки ёрдам унинг ахволига қараб амалга оширилади яъни:

-аваломбор нафас йўллари тозаланиб нафас олмаётган бўлса сунъий нафас олдирилади;

- зарур ҳолларда юрак массаж қилинади;
- танада жароҳатлар бўлса муолажа қилдинади.

Дастлабки ёрдам берилаётган киши танасини иложи борича совутмасликка ҳаракат қилиш керак. Бунинг учун спирт ёки уксус билан бадан ишқаланади, баданни иссиқ сув солинган идиш ёки резина халтали иситкич ёрдамида иситиш мумкин эмас.

Илон ва заҳарли ҳашоратлар чаққанда биринчи ёрдам

Чақиши натижасида жабрланувчидаги оғиз бўшлиғи қуриши, аччиқ таъм, ҳолсизлик, пульснинг тезланиши ва бош айланиши ҳоллари юз беради. Оғир ҳолларда кишида пайлар тортилиб, хушни йўқотиш ва нафас олиши тўхтаб қолиши мумкин. Тишланган жой бирдан қизаради ва қаттиқ оғриқ пайдо бўлади. Биринчи ёрдам: беморни ётқизиб, иссиқ чой бериш ва 15-20 томчи валерианка эритмасини ичириш керак. Тишланган жойни кесиш, куйдириш ёки заҳарни сўриб олиш ҳоллари ман этилади. Жабрланувчини ётган ҳолда касалхонага жўнатилади.

Жароҳатланиб ҳушдан кетганда биринчи ёрдам

Ҳушдан кетиши деганда бош мия томирларининг қисқа муддатли спазми натижасида юз берадиган ҳушнинг қисқа муддатга йўқолиши тушунилади. Тўсатдан ҳушдан кетишида тери ва шиллиқ пардаларнинг кескин оқариши, нафас олишнинг қийинлашиши (секинлашиши), томир уришининг сустлашиши кузатилади.

Биринчи навбатда ҳушдан кетиши сабабини бартараф қилиш лозим. Шикастланган киши бошини пастга, оёқларини эса баландроқ қилиб ётқизилади. Беморга новшадил спирт ҳидлатилади. Оғир ҳолларда сунъий нафас олдирилади. Новшадил спирт ўрнига овқатга қўшиладиган сирка ёки кесилган пиёзни ҳидлатиш мумкин.

9.3. Сунъий нафас бериш ва юракни уқалаш

Юқорида келтрилгандек, жароҳатланишлар асоратида инсон организми энг оғир ахволга тушиб қолиши мумкин. Бундай ҳолатларда нафаснинг ва баъзан юрак фаолиятининг ҳам тўхташи кузатилади, лекин ҳаёт ҳали сўнмаган ва ҳаёт фаолиятини тўла тиклаш имконияти бўлади. Бироз муддатдан кейин (5-6 минут) клиник ўлим биологик ўлимга ўтиши мумкин. Ана шу муддатда шикастланган кишига зудлик билан ёрдам бериш (тирилтириш) шу ишни амалга оширувчи одамдан тажриба, тез ва пухта ишлашни талаб қиласидаги мураккаб ва ҳал қилувчи жараёндир. Биринчи навбатда бу жараёнда нафас ва юракнинг тўхтаган ёки тўхтамаганлиги аниқланади. Сўнгра нафас олдириш ва юрак фаолиятини тиклаш ишлари амалга оширилади.

Нафаснинг тўхташи. Нафас товуш бойламларининг спазми, нафас йўлларига бегона нарсаларнинг тикилиб қолиши, тилнинг ҳалқумга келиб қолиши ва шу кабилар оқибатида ўпкага ҳаво тушиши қийинлашувидан руй беради.

Нафас олиши тўхтаган одамни дастлабки 5 дақиқа давомидагина ҳаётга қайтариш мумкин.

Нафас олдириш усули бемор бўлган шароитлар ва нафас олишнинг тўхташ сабабига кўра танланади.

Сильвестер усули. Бемор чалқанча ётқизилади. Беморнинг билак кафти устидан ушланиб, куч билан юқорига кўтарилади, сўнгра қўлларни кўкрак қафасига туширилади ва у қаттиқ босилади. Минутга 14-15 марта шундай ҳаракат қилинади.

Шоллер усули. Қовурға ёнларини қўллар билан ён томонга чўзилади, сўнгра қисилади.

Оғиздан оғизга ёки оғиздан бурунга ҳаво пуллаш усули сунъий нафас олдиришнинг энг таъсирчан оддий усулларидан ҳисобланади.

Сунъий нафас “оғиздан оғизга” ёки “оғиздан бурунга” берилиши мумкин. Бу усуллар бошқа усулларга нисбатан самарали усул ҳисобланади. Унда жароҳатланган шахснинг ўпкасига бошқа усулларга нисбатан 4 баробар кўп ҳаво юборилади.

Сунъий нафас беришдан олдин жароҳатланган шахс елка томони билан ётқизилиши, ундаги сиқиб турган кийимлар, галстук, шарф ва шу кабилар ечилиши, оғиз кўпиклардан тозаланиши керак. Агар оғиз каттиқ ёпиқ бўлса (тишлашиб қолган бўлса), иккала қўлнинг тўрт бармоғини жароҳатланган шахснинг боши орқасига қўйиб, иккала бош бармоқ билан оғзини очиш керак. Кейин чуқур нафас олиб, оғизни оғизга қўйиб, жароҳатланган шахснинг бурнини қисиб кучли ҳаво пуллаш керак. Ҳаво пуллашда марли, румолча ёки маҳсус нафас олиш трубкасидан фойдаланиш мумкин. Сунъий нафас бериш частотаси минутига 10-12 марта бўлиши керак.

Юрак фаолиятининг тўхтатиши. Юрак фаолиятининг тўхташига йўл қўймаслик учун сунъий нафас олдириш билан бирга юракни бевосита ёпиқ уқаланиши зарур.


Юрак уришининг тўхташ белгилари:

- ♥ Кўз қораҷигининг кенгайиши.
- ♥ Уйку артериясида пулснинг йўқлиги.
- ♥ Нафас олишнинг тўхташи
- ♥ Рефлекснинг мавжуд эмаслиги

Юқоридаги ҳолатлар кузатилганда қуйидаги тартибда ҳаракат қилиш лозим:

1. Жабрланувчи чалқанчасига қаттиқ юзага ётқизилади.
2. Бирор кийими думалоқланиб бўйни тагига қўйилади.
3. Бошини орқага эгиб, оғзи ёпилади.
4. “Оғиздан-оғизга” ёки “оғиздан-бурунга” усулида сунъий нафас берилади.
5. Юрак билвосита массаж қилинади.

Агар жароҳатланган шахснинг кўз қораҷиги кенгайган ва пульс уриши сезилмаса, қон айланишини тиклаш мақсадида сунъий нафас бериш билан бир вақтда юрак уқаланиши қилиш лозим. Уқалашда ўнг қўлнинг кафти жароҳатланган шахснинг кўкрагига қўйилади ва тез-тез (минутига 60 марта) босилади. Тананинг пастки қисмлари жойлашган вена қон томирларидаги қонни юракка келишини тезлатиш мақсадида оёқни 0,5 м гача юқорига кўтариб қўйиш мумкин. Агар бу ёрдамларни бир киши бажараётган бўлса, 2-3 марта сунъий нафас бергач, 10-12 марта юракни ташки уқалаш тавсия этилади. Жароҳатланган шахснинг ўзига келганини нафас олишини тикланиши, рангини қизариши, кўз қораҷигини қисқариши каби белгилардан билиб олиш мумкин. Буни текшириш учун массажни 2-3 сек тўхтатиб туриш мумкин. Агар жароҳатланган шахсда ўзига келиш ҳолатлари кузатилмаса, сунъий нафас бериш ва юракни уқалашни врач келгунга қадар давом эттириш керак.



9.3.-Расм. Сунъий нафас бериш ва юракни уқалаш усуллари

9.4. Манекен-тренажёрда тажриба иши Оғиздан-оғизга сунъий нафас олдириш

-манекен чалқанча ётқизилади, күкрап қафасини очиш учун кийимлари ечилиб, сунъий нафас олдиришга тайёрланади. Манекен бошини ёнбошлатиб, оғиз бўшлиғи бегона нарсалардан тозаланади;

-нафас йўлини тўғрилаш мақсадида манекен боши тагига бир кўлни ва пешонасига иккинчи кўлни қўйиб иложи борича боши орқа томонга эгилади;

-манекен оғзига дока қўйилиб, оғиз билан кучли ҳаво (нафас) юборилади;

-нафас юбориш ҳар 5-6 секундда бир марта ёки бир минутда 10-12 марта амалга оширилиши зарур;

-ҳар гал ҳаво юборилганидан сўнг нафас қайта чиқиши учун манекен оғзи ва бурни бўшатилади.

Юракни ташқи уқалаш

-манекен қўли, бўйнидан пульс уриши ёки кўкрап ҳаракатидан нафас олаётгани ва кўз қораочигининг ҳолати текширилиб, юракни массаж қилиш зарурияти аниқланади;

-кўкрап қафаси тугаган жойдан икки бармоқ энликда пастга бир қўл кафт билан, унинг устига иккинчи қўл тўғри бурчак остида устма -уст қўйилади;

-тез ҳаракат билан кўкрап қисимининг паст томони 3-4 см.га 0,5 сек давомида босилади. Агар ҳаракат тўғри амалга оширилган бўлса, яшил чироқ ёнади;

-агар кўкрап қафаси кучли, яъни нотўғри босилса қизил чироқ ёнади;

-кўкрап қафасини босиши юрак уриши ритмига тўғри келиши керак;

-агар дастлабки ёрдамни икки киши бераётган бўлса, бири сунъий нафас олдиради, иккинчиси юракни массаж қиласади;

-дастлабки ёрдамни бир киши амалга оширса 2-3 марта сунъий нафас олдирилгач, 10-12 марта кўкрап қафаси босилади.

9.5. Ҳисобот таркиби

Дарсда ўрганилганбираинчи тиббий ёрдам кўрсатиш тартиб-қоидалари бўйича ёзма маълумот беринг.

Назорат саволлари:

1. Врачгача биринчи тиббий ёрдам деганда нимани тушунасиз?
2. Электр токидан жароҳатланганда қандай тартибда биринчи ёрдам берилади?
3. Заҳарланганда қандай тартибда биринчи ёрдам берилади?

4. Синганда, бўғимлар чиқканда, пайлар чўзилгандачи?
5. Куйиш неча даражага бўлинади, куйганда қандай биринчи ёрдам берилади?
6. Кон кетганда қандай тартибда ёрдам берилади?
7. Иссик, куёш ёки совук урганда қандай тартибда ёрдам берилади?
8. Сувга чўкканда, тупроқ остида қолганда қандай тартибда ёрдам берилади?
9. Илон ва заҳарли ҳашоратлар чақканда қандай тартибда ёрдам берилади?
10. Сунъий нафас бериш ва юрак массажи қандай тартибда амалга оширилади?

10 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ Радиоактив нурланишларни ўлчаш ва аниқлаш усуллари

Ишининг мақсади: Радиоактив нурланишларни ўлчаш усуллари, дозиметрик асбоблар, уларнинг тузилиши, иш принципи, вазифаси ва асбобларни сақлаш тартиби билан танишиш, дозиметрик асбоблардан фойдаланиш бўйича амалий кўнималар ҳосил қилиш.

Машгуломот режаси:

1. Умумий маълумотлар.
2. Радиоактив нурланишларни ўлчаш ва аниқлаш усуллари.
3. Дозиметрик асбобларнинг вазифаси, тузилиши ва иш принципи.
4. Ишни бажариш тартиби:
 - асбобларни ишга тайёрлаш;
 - гамма-нурланишни ўлчаш;
 - бета нурланишни ўлчаш.
5. Ҳисобот тартиби.

Керакли жиҳозлар: Дозиметрлар: ДП-5 (ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В), ДП-22В, ДП-24, ДП-23 А, ИД-1, ИД-11, ДКП-50А, ДП-70, ПК-56 дала колориметри.

Топшириқлар:

1. Радиоактив нурланишлар, уларнинг турлари, инсон организмига таъсири, радиоктив зарарланишни ўлчаш усуллари билан танишинг.
2. Дозиметрик асбобларнинг тузилиши, иш принципи, зарядлаш қодалари ва сақлаш тартибини ўрганинг.
3. ДП-5 дозиметрик асбобини ишга тайёрланг, гамма ва бета нурланишларни ўлчаш тартиби асосида ишни бажаринг.
4. Кўйида кўрсатилган таркибда ҳисобот тайёрлаб топширинг.

Таянч иборалар: радиоактив нурланиш, ифлосланиш зичлиги, концентрация, альфа-нурланиш, бета-нурланиш, гамма-нурланиш, радиация даражаси, нурланиш дозаси, ютилган доза, дозиметр, рентгенметр.

10.1. Умумий маълумотлар

Кимёвий элементларнинг стабил (турғун) ва ноствабил турлари мавжуд. Ноствабил элементларда ядро мустаҳкамлигини сақлаш учун ички ядро кучлари етарли эмас, шунинг учун бу элемент ядролари бошқа элемент ядроларига айланади. Мана шу айланиш жараёни *радиоактив парчаланиши* деб аталади. Парчаланиш пайти спонтанно юзага келади, уни тезлатиш ҳам, секинлатиш ҳам, тўхтатиш ҳам мумкин эмас.

Радиоактивлик- унинг атом тартиби ўзгаришига олиб келувчи кимёвий элемент ядросининг ўз-ўзидан содир бўладиган айланishi (бир кимёвий элементнинг бошқасига айланishi) ёки масса сонининг ўзгаришига олиб келади. Ядроларнинг бу айланishi радиоактив нурланишларнинг чиқиши билан содир бўлади. Улар корпускуляр ва электромагнит нурланишларга бўлинади.

Ядро айланишларининг икки тури маълум-радиоактив парчаланиш ва ядро реакциялари.

Радиоактив парчаланишнинг қўйидаги кўринишлари мавжуд:

Альфа-нурланиши. Альфа заррачаларнинг ҳаводаги ҳаракат тезлиги 20000км/сек, ҳаракат узунлиги 3 дан 11 см.гача, биологик тўқималарга 0,1 мм. гача киради. Қоғоз варағи альфа-заррачаларини бутунлай ушлаб қолади.

Бета-нурланиши. Массаси ва ионлаш қобилияти бўйича бета-заррачалар альфа-заррачаларга қараганда камдир. Бета заррачаларнинг ҳаводаги ҳаракат тезлиги 270000 км/сек, яъни ёруғлик тезлигига яқинdir. Заррачаларнинг энергиясига боғлиқ ҳолда уларнинг ҳаводан ўтиш узунлиги 20 м гача , биологик тўқималарда 1 см гача бўлади. Дераза ойнаси ва бир неча миллиметр қалинликдаги металл организмни бета-заррачалардан ҳимоя қилади. Кийим уларни 50 % гача ушлаб қолади.

Гамма нурланиши. Бу электромагнит нурланиш бўлиб, радиоактив айланишларда атомларнинг ядролар чиқаришидан ҳосил бўлади. Ўз табиати билан гамма-нурланиш ўрентген нурларига, аммо анча кўп энергияга (тўлқин узунлиги кам бўлганда) эга бўлади. Гамма-нурлари зарядга эга эмас, товуш тезлигига тарқалади. Гамма нурлари ионлаш қобилиятига қараб бета-заррачалардан юз марта, альфа-заррачалардан бир неча ўн минг марта камдир. Гамма нурлари энг юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга. Бу нурлар ҳавода 3 км гача тарқала олади. (радиоактив нурланиш манбалари, одамларда нурланиш касаллиги, радиоактив нурланишнинг ўлчов бирликлари тўғрисидаги маълумотлар 11-амалий машғулотда берилган.)

10.2. Радиоактив нурланишларни ўлчаш ва аниқлаш усуслари

Радиоактив нурланишлар ҳидга ҳам, рангга ҳам эга эмас. Шунинг учун уларни фақат маҳсус асбоблар ёрдамида қўйидаги усуслар орқали аниқлаш мумкин:

Фотографик усул фотоэмульсиянинг қорайиши даражасининг ўзгаришига асосланган. Агар фотоплёнка ёруғлик ўтмайдиган камерага жойлаштирилиб, гамма-нурлар таъсирига учратилса, фотоплёнка қораяди. Қорайиш зичлиги нурлаш дозасига боғлиқ. Қорайиш зичлигини этalon билан солиштириб плёнка олган нурланиш дозасини аниқлаш мумкин. Шахсий фотодозиметрлар мана шу принцип асосида ишлайди.

Кимёвий усул баъзи бир кимёвий кимёвий моддаларнинг нурланиш таъсирида рангини ўзгаришига асосланган. ДП-70, ДП-70М дозиметрлари ана шу принцип асосида ишлайди.

Сцинтиляцион усул айрим моддаларнинг радиоактив нурланишлар таъсирида кўринадиган ёруғлик фотонларини чиқаришига асосланган. Ушбу ёруғлик чиқиларини (чақнашларини) ёзиб олиш (сцинтиляция) мумкин.

Люминесцент усул бази моддаларнинг (фаоллаштирилган кумуш, метафосфор ойна, фторли литий) ядро нурланиши таъсирида энергия тўплаш қобилиятига асосланган. Радиоактив нурлар таъсиридан кейин бу моддалар ультрабинафша нурлари билан қиздирилганда ёки ёритилганда лаборатория шароитида ўлчаш мумкин бўлган энергияни беради (термолюминесцент ва ойнали дозиметрлар).

Ионлаш усули моҳияти ядрорий нурланишлар таъсирида маълум ҳажмдаги ҳаво ёки газнинг ионланишидан иборат. Бунда электр нейтрал атомлардан мусбат ва манфий зарядланган ионлар ҳосил булади. Агар мана шу ҳажмга 2 та электрод киритилиб, уларга ўзгармас кучланишли электр токи уланса, электрод орасида электр майдони пайдо бўлади, бунда зарядланган заррачаларнинг йўналган ҳаракати юзага келади: манфий зарядланган ионлар анодга, мусбат зарядланганлари катодга тортилади, натижада электродлар ўртасидаги потенциаллар айрмаси камайиб боради. Шундай қилиб, ионизация токи деб аталувчи ток ҳосил бўлади. Унинг катталигини ўлчаб, радиоактив нурланишларнинг интенсивлиги тўғрисида тасаввур олинади.


10.3. Дозиметрик асбобларнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципи

Жойларда радиация даражасини, радиоактив моддаларни аниқлашда ва ташқи мұхит объектларининг радиоактив ифлосланишини ўлчашда ДП-5 дозиметридан фойдаланилади.

Бутун таъсир ва ютилган нурланиш дозаси ДП-22В, ДП-24, ДП-23А, ИД-1, ИД-11 дозиметрлар комплекти билан ўлчанади. Шахсий дозиметрлар радиоактив моддалар билан зарарланган жойларда бўлгандা олинган шахсий дозаларни ҳисобга олади.

Ташқи мұхитда фойдаланиладиган кўпгина дозиметрик асбобларнинг ишлаш принципи радиоактив нурларнинг ҳавода тарқалганда мұхитни (газни) ионлаш қобилиятига асосланган.

Ионлаш усули асосида ишловчи асбоблар қабул қилувчи, кўчайтирувчи, ўлчовчи қурилмалар ва ишлашни таъминловчи энергия манбаидан иборат бўлади (10.1.-расм).



10.1. –Расм. Радиометрик асбобнинг тузилиш схемаси.

1-ионлаш камераси; 2-электрометрик лампа; 3- қаршилик;

4-миллиамперметр; 5-энергия манбаи

Қабул қилувчи қурилма (датчик ёки нурлар детектори)- таъсир этувчи радиоактив нурлар энергиясини бошқа турдаги (электр, кимёвий, ёруғлик) энергияга айлантириш учун мўлжалланган. Қабул қилувчи қурилма сифатида дала асбобларида ионлаш камераси ва газоразряд ҳисоблагичлар қўлланилади.

Ионлаш камераси ҳаво билан тўлдирилган герметик идиш бўлиб, унга корпусдан ажратилган марказий электрод ўрнатилган. Камера деворлари изоляцияловчи материаллардан тайёрланган бўлиб, уларнинг ички томони ток ўтказувчи материаллар билан қопланган. Ташқи манбадан камерага электр токи кучланиши берилиб, бу марказий электрод ва камера деворининг ток ўтказувчи қавати ўртасида потенциаллар айримаси ҳосил қиласи. Радиоактив нурлар йўқ бўлганда, ҳаво электродлар ўртасида изолятор бўлиб хизмат қиласи, камера занжирида ток бўлмайди. Радиоактив нурлар таъсирида ҳаво камерасида ионланиш содир бўлади, камера занжирида ионлаш токи пайдо бўлади. Бу ток катталиги камера орқали ўтаётган радиоактив нурлар дозаси кувватига боғлиқ бўлади. Шу муносабат билан жуда оз бўлган ток кучайтирилади ва сўнгра микроамперметр ёрдамида ўлчанади. Ионлаш камераси гамма-квантларни ёзиб олади.

Газразрядли ҳисоблагичлар - металл ёки ойнадан қилинган цилиндрлар бўлиб, улар ички томонидан ток ўтказувчи материал қатлами (катод) билан қопланган. Цилиндр ичида, ўқига кўндаланг цилиндрдан ажратилган металл тола (анод) тортилган. Ҳисоблагичдан ҳаво чиқазилиб, сийраклантирилади, кейин цилиндр қисман аргон ёки бошқа инерт газ билан тўлдирилади. Металл толага ва ток ўтказувчи қатламга электр токи кучланиши уланади. Ёзиб олинадиган нурланишнинг турига қараб счётчик деворлари ҳар хил материалдан тайёрланади. Гамма –нурланишини ёзиб олиш учун уларни ички томони мис қопланган ойнадан, бета ва алъфа нурларини ўлчаш учун деворлари юмшоқ фольга ёки плёнка билан қопланади.

Кучайтирувчи қурилма - паст сигналларни етарли даражада кучайтиришга мўлжалланган. Кўпинча кучайтирувчи қурилма сифатида электрометрик чироқлардан фойдаланилади.


Ўлчаш қурилмаси –қабул қилиб олувчи қурилма томонидан ишлаб чиқилган сигналларни ўлчаш учун хизмат қиласди.

Энергия манбаи –асбоб ишини таъминлайди. Бу мақсад учун қуруқ элементлар ёки аккумуляторлардан фойдаланилади.

ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В асбобларнинг асосий тактик –техник маълумотлари ва вазифаси

Дала рентгенметрлари ДП-5А ва доза қувватини ўлчовчи ДП-5Б, ДП-5В (10.2.-расм) ҳар хил предметларнинг гамма- нурланиш бўйича радиоактив заарланиш ва гамма-радиация даражасини ўлчаш учун мўлжалланган. Гамма-нурланишининг таъсир (экспозиция) дозаси рентген-соатларда (P/C) ёки миллирентген соатда ўлчанади. Бундан ташқари келтирилган асбоблар ёрдамида бета-нурланишларни аниқлаш ҳам мумкин.

ДП-5А ДП-5Б, ДП-5В асбоблари -40° дан $+50^{\circ}$ гача ҳароратда ва 65 фоиз нисбий намлик бўлган шароитларда яхши ишлайди. Асбоб зондини сувга 50см чуқурликкача тушириш мумкин. Асбобнинг оғирлиги- 7,6 кг, қинсиз ва қўшимча ускунасиз -2,8кг.



10.2.-Расм. ДП-5 рентгенметри

1-зонд; 2-туташтирувчи кабель; 3-шкала; 4-поддиапазонлар; 5-шкалани ёритувчи чироқ; 6-режим дастаги; 7-стрелка кўрсатишни нолга келтирувчи кнопка; 8-телефонлар; 9-бета-нурланишни текширувчи индикатор.

Асбоб комплектига икки қайиши билан асбоб қини ва контролъ манба (стронций-90), узатувчи штанга, аккумуляторга улаш учун кабелли кучланишни бўлувчи, элемент ускуналар комплекти, телефон, хужжатлари киради.

II- VI поддиапазонлардаги кўрсаткичлар юқори шкала бўйича олинади ва мос келувчи коэффициентларга (1000,100 ва х.к.) кўпайтирилади. Нолдан биринчи кўрсатган рақамгacha бўлган бўлаклар ишчи бўлмаган бўлаклар ҳисобланади. Нормал шароитда кўрсатиш хатоси $\pm 35\%$ дан ошмайди Энергия диапазони 0,084 дан 1,25 Мэв гача бўлганда гамма-нурлашлар бўйича ўлчашлар диапазони 0,05м Р/с дан 200 Р/с гачани ташкил қиласди. Ўлчаш асбоби 6 та поддиапазонларга эга.

10.1.-жадвал.

ДП-5А ДП-5Б, ДП-5В асбобларининг ўлчаш поддиапазонлари

Поддиапа- zonлар	Поддиапазонла рни ўтказувчи дастак ҳолати	Шкала	Ўлчов бирлиги	Ўлчашлар оралиғи	Кўрсаткичларни аниқлаш вақти (с)
I	200	0-200	P/c	5-200	10
II	$\times 1000$	0-5	mP/c	500-5000	10
III	$\times 100$	0-5	mP/c	50-500	30
IV	$\times 10$	0-5	mP/c	5-50	45
V	$\times 1$	0-5	mP/c	0,5-5	45
VI	$\times 0,1$	0-5	mP/c	0,05-0,5	45

Асбобнинг тузилиши. Асбоб ўлчов пульти, узунлиги 1,2м бўлган юмшоқ кабель билан уланган зондан ва энергия манбаидан иборат. Асбобнинг панели, кожухи ва қопқоғи юқори чидамли шишатолали материалдан тайёрланган. Асбоб қутисининг материали сунъий теридан бўлиб, икки бўлимдан иборат: бири асбоб, иккинчиси зонд учун мўлжалланган. Кути қопқоғи ички томонида асбобдан фойдаланиш қоидаси ёзилган. ДП-5А ДП-5Б асбобларида эса контроль стронций манбай ўрнатилган. ДП-5В асбобида контроль стронций манбай зондда жойлаштирилган. Кутига асбобни олиб юриш учун 2 та силжувчи қайиш уланган.

А с б о б з о н д и т е ш и гига сувга чидамли этилцеллюлоза плёнкаси ёпиширилган. Корпусга кесиб олинган буруувчи металл экран ўрнатилган. Экран “Б” ҳолатга бурилганда корпус тешиги очилади ва ҳисоблагич бета-заррачалар миқдорини кўрсатади. “Г” ҳолатда корпус тешиги экран билан ёпилади ва ҳисоблагич факат гамма-нурлар миқдорини кўрсатади. “Б” ва “Г” ҳолатларда экран фиксаторлар билан маҳкамланади.


Зонд корпуси ичida плата бўлиб, унга газразряд ҳисоблагичи (СТС 5 ва СИЗБГ), кучайтирувчи-меъёрлаштирувчи қурилма ва асбобнинг электр схемаси ўрнатилган. Ҳисоблагичлар гамма-квантлар ва бета-заррачалар таъсирида электр импульслари чиқаради ва бу импульслар кучайтирувчи-меъёрлаштирувчи қурилмага ўтади. Ўлчашга қулай бўлиши учун зондга тутқич маҳкамалangan, унга узайтирувчи штанга улаш мумкин.

Ў л ч о в ч и қ у р и л м а панель ва кожухдан ташкил топган (10.3.-расм). Панель икки хил шкалали микроамперметр (тепадагиси 0 дан 5 мР/с ва пасткиси 5 дан 200 Р/с гача), поддиапазонларни ўзгартирувчи, режимни бошқарувчи потенциометр, кўрсатишларни алмаштирувчи кнопкa, шкалани ёритувчи тумблер, нулга келтирувчи винт, телефонни улайдиган жойдан иборат.

Панелга зонд билан ўлчайдиган пультни бирлаштирувчи кабель уланган. Панель кожухга маҳсус винтлар билан маҳкамланади.

Кожух остида энергия манбай (учта батарея)ни кўйиш учун жой бор. Энергия элементлари йўқ бўлганда, 3-12В кучланишли аккумуляторлардан фойдаланиш мумскин. Аккумулятор кучланиши бўлувчи 10 м узунликдаги кабел ёрдамида уланади.

П о д д и а п а з о н л а р н и ў з г а р т и р у в ч и қурилманинг қуйидаги ҳолатлари бор; 100; $\times 1000$; $\times 100$; $\times 10$; $\times 1$; $\times 0,1$. Улардан асбобни кузатишда ва гамма-нурланиш дозалар қуввати ҳар хил катталигини ўлчашда фойдаланилади.



10.3.-Расм. Ўлчовчи пульт панели

1-шакала; 2-ўлчаш пульти; 3-шаклани ёритувчи чироқ; 4-поддиапазонларни ўзгартирувчи; 5-бирлаштирувчи кабель; 6-нолга келтирувчи винт; 7-телефон уланадиган жой; 8-стрелка кўрсатишини нолга келтирувчи кнопка; 9-“Режим” дастаги.

Ў л ч а ш ш к а л а л а р и . Юқоридаги шакала гамма-нурланишнинг доза қувватини $\times 1000$; $\times 100$; $\times 10$; $\times 1$; $\times 0,1$ поддиапазонларда ўлчаш учун мўлжалланган. Бунда зонд экрани “Г” холатда бўлиши керак. Зонд ойнаси очик ҳолда (“Б” холатда) текширилаётган обьектдан 1-1,5 см масофадаги бета-нурланишлар миқдори аниқланади. Бунда гамма ва бета-нурланишларнинг умумий дозаси ўлчанади.

Тепадаги шакалада қорага бўялган учбурчак ва ёй бўлиб, улардан асбобни созлашда фойдаланилади. Доза қуввати 5 Р/с бўлганда, тепадаги шакала бўйича ўлчанади. Режимни ростловчи потенциометр асбобга узатилаётган электроэнергияни мослаб турари ва улади.

К ў р с а т и ш л а р н и о ли б т а ш л о в ч и к н о п к а қайта ўлчаш талаб этилганда асбоб стрелкасини тезда ноль ҳолатига келтириш учун хизмат қилади. Ўлчов асбоби стрелкаси кнопкa ёрдамида нолга қайтмаса нолга келтирувчи маҳсус винтдан фойдаланилади. Бунинг учун сақловчи винт ечиб олиниб, унинг тагида турган иккинчи винт бурагади ва стрелка ноль ҳолатига қўйилади. Сўнг ечиб олинган сақловчи винт жойига қайта бураб қўйилади.

А с б о б н и и ш л а т и ш учун 1,6-ПМЦ-Х-1,05 (КБ-1) типидаги Зта батареядан фойдаланилади. Учинчи батарея шаклани ёритиш учун мўлжалланган чироқчага энергия беради. Бундан ташқари 3,6 ва 12 В кучланишли аккумлятордан ҳам фойдаланиш мумкин. Энергия манбай комплекти янги элементлардан фойдаланганда асбобнинг 40 соат мобайнida узлуксиз ишланиши таъминлайди.

Т е л е ф о н - бошчалари юмшоқ материалдан бўлган иккита кичик ўлчамли ТГ-7М тиридағи телефондан ташкил топган. Булар радиоактивликнинг борлигини товуш ёрдамида аниқлашда қўлланилади. Радиация даражаси қанчалик юқори бўлса, шунча товуш белгилари эшитилади. У 200 поддиапазондан ташқари ҳамма поддиапазонларда ишлайди.


Қ у т и - асбобни олиб юриш ва тўлиқ комплекти сақлашга мўлжалланган.

Э х т и ё т қ и с м л а р г а - прокладка, винтлар, қалпоқчалар, зонд учун чехоллар, қиздириш чироқлари ва бурагичлар киради.

Ҳ у ж ж а т л а р – ишлатиш бўйича йўл-йўриқ (инструкция) ва техник кўрсатмадан иборат.

Шахсий дозиметрлар. ДП-22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11 дозиметрлар комплектлари радиоактив моддалар билан зааррланган жойларда ёки очик ва ёпиқ ионловчи нурланишлар манбалари билан ишлаганда одамлар томонидан олинадиган нурланиш дозасини назорат қилиш учун фойдаланилади.

ДП-22В комплектида (10.4.-расм) чўнтакда олиб юришга мўлжалланган 50 та тўғри кўрсатувчи ДПК-50А дозиметрлари, ДП-24 комплектида факат 5 та шундай дозиметрлар бўлади.




10.4.-Расм. ДП-22В ва ДП-24 дозиметрлари комплекти

1-ДКП-50А шахсий дозиметрлар; 2-зарядловчи қурилма.

Дозиметрлар нурланиш дозаси 2 дан 50 Р, доза қуввати 0,5 дан 200 Р/с гача, энергия 0,2 дан 2 мэв диапазонда ўлчаш имкониятига эга. Иккала комплекттада ҳам ЗД-5 зарядлаш қурилмаси ва техник кўрсатма мавжуд.

Комплект -40^0 дан $+50^0$ гача ҳароратда ишлаш қобилиятига эга. Ўлчашлар хатоси $+20^0$ ҳароратда $+10\%$ дан ошмайди. ДП-22В комплектнинг кутида жойлашгандаги оғирлиги 5,6 кг, ДП-24 комплектиники эса 3 кг, бир дозиметрнинг оғирлиги 32 гр. дан ортиқ эмас.

ДКП -50 А дозиметри (10.5.- расм) конструктив жиҳатдан авторучка шаклида қилинган. Дозиметр “хаво эквивалентли” деворли кичкина ўлчамли ионлаш камераси, сифими 500пф га тенг конденсатор, электроскоп ва 90 маротаба катталаштирувчи микроскопдан ташкил топган. Ташиқи электрод дозиметрнинг цилиндр корпуси ҳисобланади. Ички электрод алюминий симдан тайёрланган бўлиб, у У-шаклли букилиб тугайди. Унга икки жойда электроскопнинг харакатланувчи платинали или маҳкамланган. Микроскоп окуляр ва объективдан иборат бўлиб, улар ўртасида 25 бўлакли (0 дан 50 гача) шкала жойлаштирилган.



10.5.-Расм. ДКП-50А дозиметри.

1-окуляр; 2-шкала; 3-корпус; 4-харакатланувчи платинали ипча; 5-ички электрод; 6-конденсатор; 7-химоя таянчи; 8-қўриш ойнаси; 9-ионлаш камераси; 10-объектив; 11-ушлагич; 12-гайка.

10.4. Ишни бажариш тартиби

Асбобни ишлашга тайёрлаш. Микроамперметрнинг стрелкаси тўғирловчи винт ёрдамида “О” га қўйилади. “Режим” дастагини соат стрелкасига қарши йўналишда тақалгунча буралади. Поддиапазоналарни ўзгартирувчи “выкл” ҳолатига қўйилгандан кейин энергия манбалари жойлаштирилади. Бунинг учун ДП-5А рентгенметрда 4 та тушиб кетмайдиган винт (ДП-5Б ва ДП-5В асбобларида энергия манбаи бўлимидаги 1 та винт) бўшатилиб қопқоғи олинади ва 1,6-ПМЦ-Х-1,5 (КБ-1) схемага мувофиқ Зта элемент

қўйилади. Асбоб аккумлятордан озиқланганда кучланишни тақсимлагичдаги улагичлар керакли кучланишга қўйилади, сўнг уни винтлар ёрдамида озиқланиш бўлимига бирлаштирилади. Ундан кейин поддиапазонлар ўзгартирувчи “режим” ҳолатига келтирилади. “Режим” дастаги соат стрелкаси йўналишида охиста буралиб, стрелка тепа шкаладаги қора учбурчакка қўйилади. Стрелка буралганда тепадаги қора чизикқача етмаса кучланиш озлигини кўрсатади, демак янги элементларни қўйиш керак. Кейин асбоб стронций-90 бўйича текширилади: поддиапазон $\times 1000$ ҳолатига қўйилади, радиоактив манба қопқоғи ўз ўқи атрофида бураб очилади. Зонд экранни “Б” ҳолатга буралади ва зонд қути қопқоғига таянчлар билан маҳкамланади. Бунда стронцийли манба зонд тешиги қаршисида туриши лозим. Телефонлар уланади.

200 дан ташқари ҳамма поддиапазонларда (стрелка ва телефон бўйича) асбоб ишлашини текшириш керак. Асбоб стрелка поддиапазонларни ўзгартиручининг $\times 1000$; $\times 100$ ҳолатларида силжимаса ёки $\times 1$; $\times 0,1$ ҳолатларда шкаладан четга чиқиб кетса, $\times 10$ ҳолатда формулярда кўрсатилган рақамда туриши керак ($2,2 \times 10 = 22$). «Сброс» кнопкаси иши текширилади. Ишлаганда ёки радиоактивлик ўлчангандан кейин асбобни ўчириш керак.

Гамма-нурларини ўлчаш. “200” поддиапазонда 5 дан 200 Р/с гача радиация даражаси ўлчанади. Бунинг учун асбоб юкорида кўрсатилганидек мосланади, поддиапазонларни ўзгартирувчи “200” ҳолатига қўйилади, зонд тешиги экран билан бекитилади ва зонд қутига жойлаштирилади. Радиация даражаси 1 м баландликда ўлчанади ва ҳар 10 секундда куйи шкала бўйича кўрсатишлар ёзиг олинади.

Доза қуввати 5 Р/с гача бўлганда тепадаги шкала бўйича $\times 1000$ поддиапазонда ўлчанади. Ҳар 10-45 сек да кўрсатишлар олинниб, бу рақамлар поддиапазонлар ўзгартирувчисида турган коэффицентга кўпайтирилади.

Объектларнинг мР/с.да ифодаланган радиоактив ифлосланишини объект юзаси ёпиқ ҳолда зондга яқин 1-1,5 см узоқлиқда ушланиб юқори шкала бўйича олинган кўрсатишларни поддиапазон коэффицентига кўпайтирилиб аниқланади. Олинган катталиклар (маълумотлар) рухсат этилганлари билан тақосланади.

Бета-нурланишларни аниқлаш. Бунинг учун зонддаги экран “Б” ҳолатига келтирилади ва зонд текширилаётган юзага 1-1,5 см масофада яқин олиб келинади. Поддиапазонларни ўзгартиручининг тутқици $\times 0,1$; $\times 1$ ва бошқа ҳолатларга ўтказилади. “Б” ҳолатда бета-гамма нурланишлар умумий йифиндиси ўлчанади. Сўнгра зонд тешиги айланадиган экран (“Г” ҳолатда) билан бекитилади ва худди шундай масофада гамма-нурланиш дозаси қуввати ўлчанади. Агар асбоб тешиги очиқ ҳолда, тешиги ёпиқ ҳолдагидан юқори сонни кўрсатса, демак текширилаётган объект юзаси бета-нурланиш чиқармоқда. Агар кўрсатиш сонлари бир хил бўлса, фақат ўраб турган объектлардан ёки текширилаётган объектда гамма-квантлар мавжудлигини билдиради.

10.5. Ҳисобот таркиби

Радиоактив нурланишларнинг турлари, инсон организмига салбий таъсири, аниқлаш усуллари ва аниқлаш учун ишлатиладиган асбоблар тўғрисида батафсил ёзма маълумот берин.

Назорат саволлари:

1. Радиоактивлик нима?
2. Радиоактив парчаланишнинг қандай турлари мавжуд?
3. Радиоактив нурланишнинг ўлчов бирликлари қандай?
4. Радиоактив нурланишлар қандай усуллар билан аниқланади?
5. Дозиметрик асбоблар қандай тузилган ва қандай принципда ишлайди?
6. Ионлаш камерасининг вазифаси нимадан иборат?
7. ДП-5А дозиметри нима мақсадда ишлатилади?
8. Шахсий дозиметрларга қандай маркадаги дозиметрлар киради?
9. ДП-5А асбоби билан гамма-нурланишлар қандай аниқланади?
10. ДП-5А асбоби билан бета-нурланишлар қандай аниқлангади?

11 - ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

Кимёвий заарланишни аниқлаш асбоблари ва усуллари

Ишининг мақсади: ҳаво, тупроқ таркибидаги ҳамда жойларда, кийимларда ва ҳар хил материаллардаги заҳарли моддалар микдорини ўлчаш асбобларининг тузилиши, ишлаш принципи ва ишлатилиш тартибини ўрганиш ҳамда улардан амалда фойдаланиш бўйича амалий қўнималар ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

1. Умумий маълумотлар
2. Кимёвий заарланишларни ўлчаш асбоблари.
3. Ишни бажариш тартиби:
 - ҳаводаги заарли моддаларни аниқлаш.
 - тупроқ ва сочиувчи материаллардаги заарли моддаларни аниқлаш.
 - ҳавода ва экинларда қоракуя спораларини ва фитофтора конидияларини аниқлаш
4. Ҳисобот таркиби.

Керакли жиҳозлар: ВПХР кимёвий разведканинг қўшин асбоби, ПХР-МВ тиббиёт ва ветеринария - кимёвий разведка асбоби, ЭСЛ-1М эжекторли спораушлагич, ПЛС-71 спораушлагич, ПОЗР-М асбоби.

Топшириқлар:

1. Кимёвий заарланиш манбалари, заарланиш турлари, заарли моддаларни қўллаш белгилари, одамларда заарланишнинг клиник тасвири, заарли моддаларнинг заҳарлилик даражаси каби маълумотлар билан танишинг.
2. Кимёвий разведка асбобларининг вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципини ўрганинг.
3. Кимёвий асбоблар ёрдамида ҳаводаги, тупроқ ва сочиувчан материаллардагизаарли моддалар микдорини аниқлаш услубини ўрганинг.
4. Ҳавода ва экинларда қоракуя спораларини ва фитофтора конидияларини аниқлаш асбоблари ва усулларини ўрганинг.
5. Қўйида кўрсатилган таркибда ҳисобот тайёрлаб топширинг

Таянч иборалар: кимёвий қурол, заарли модда, заҳарлилик даражаси, клиник белги, кимёвий разведка, индикатор, флюгер, спора, конидия.

11.1. Умумий маълумотлар

Одам ва ҳайвонларни заҳарлаш учун мўлжалланган заҳарли моддалар таъсир этиш йўли ва таъсир даражасига қўра қўйидаги гурухларга бўлинади:

1. Асаб-шал таъсирили, асосан марказий асаб системасини заарлайди.
2. Тери- йирингловчи, узоқ битмайдиган яралар ҳосил қилиши билан терини шикастлади.
3. Умумзаҳарловчи, организмнинг бутунлай заҳарланишига олиб келади.
4. Бўғувчи, асосан нафас органларини шикастлади.
5. Рухий кимёвий таъсирили.
6. Кўздан ёш оқизувчи ва қитиқловчи (хлорацетофенон-кўздан ёш оқишни келтиради, CS-моддаси- кўздан ёш оқизади ва аксиртиради, адамсит-аксиртиради).

Асаб-шал таъсирили заҳарли моддалар. Асаб-шал таъсирили заҳарли моддалар фосфорорганик моддалар жумласидан бўлиб, уларга зарин-метилфторфосфон кислоталар, изопропилнинг эфир фторангидриди кабилар киради. Улар деярли ҳидсиз суюқлик.

Заҳарлилик даражаси. Зариннинг одамларни ўлдирувчи концентрацияси 2-5 минутлик таъсирида 1л ҳавога 0,02-0,05 мг ни ташкил қиласи.

Одамларда заарланишнинг клиник тасвири. Заарланиш белгилари унинг оғирлик даражасига қараб ўзгариб туради. Даастлаб киши яқинда турган нарсаларга ўз нигоҳини мослай олмайди. Бу аломатлар қорачиқнинг бирданига қисқариши ва кўз мослашувининг (аккомадация) бузилиши натижасида юзага келади. Бурун, оғиз бўшликларида ва бронхларда суюқлик ажралиб чиқиши кўпаяди. Бронхларнинг қисқариши ва уларда суюқликнинг йиғилиб қолиши туфайли сезиларли даражада кислород етишмаслиги (гепоксемия) келиб чиқади. Кўкрак қафас қисилиб, нафас олиш қийинлашади. Ичак мускулларининг спазмаси натижасида ошқозон бўшлиғида оғриқ пайдо бўлади, ундан кейин қайт қилиш, дефекция (ахлат чиқариш), сийдик кетиши пайдо бўлади. Заҳарланишнинг кейинги ривожланишида қалтираш, мақсадсиз ҳаракатлар, томир тортишиши пайдо бўлади ва шол бўлиш билан тугайди. Ундан кейин марказий асаб системасининг функцияси бузилади, бош оғриғи, руҳий кўзғалувчанлик, йўқ нарсаларнинг эшитилиши (галлюцинация), бош айланиши, рефлекс ва сезишнинг бутунлай йўқолиши, нафас олиш системасининг шол бўлиши руй беради ва натижада ўлим билан тугайди.

Тери-йиринг таъсири заҳарли моддалар. Иприт дихлордиэтилсульфид, химиявий тоза-рангсиз, техник тури-ёғсимон, сариқ қўнғир ёки қўнғир –қорамтири рангли, горчица ёки саримсоқ хидли, сувдан 1,3 марта оғир суюқликдир.

Заҳарлик даражаси. Одамлар учун ипритнинг ҳаводаги ўлдирувчи концентрацияси 2-5 минутлик таъсирида 0,3 мг/л, ҳайвонлар учун 10-15 минутлик таъсирида 0,25 -0,30 мг/л га тенг. Иприт озиқ билан кирганда отлар учун ўлдирувчи дозаси 1 кг тирик вазнига 2-4 мг ни ташкил қиласи (отга 0,3г). Ёзда отлар тери орқали заҳарланганда ўлдирувчи дозаси (юнг қисқа бўлганда) 60 мг/кг, қишида юнги қалин бўлганда 150-200 мг/кг бўлади. Йирик шохли моллар отларга нисбатан ипритга анча сезигир бўлишади.

Иприт ташқи муҳитда суюқ томчи ҳолатида ёзда 5-7 кунгача, қишида 45 кундан кўпроқ ўз хусусиятини сақлайди.

Одамларда заарланишнинг клиник тасвири. Иприт билан тананинг очиқ жойлари ва кўз тез заарланади, бироқ заарланиш дарров эмас, фақат 4-6 соатдан кейин маълум бўлади. Бундай заарланишлар енгил ҳолларда тери қизариши, сўнг шишнинг пайдо бўлиши ва қичиши сезиш билан чегараланади. Анча оғир шикастланышларда тери заарланиши 3 стадияда фарқланади; қизариш, пуфакчалар ҳосил бўлиш, узоқ вақт битмайдиган яралар ҳосил бўлади.

Иприт буғлари кўз ва нафас олиш органларини заарлайди. Кўз шикастланганда қаттиқ оғриқ, конъюктивнинг шишиши ва қизариши, ёшланиш пайдо бўлади, сўнг мугуз парданинг хиралashiши, тешилиши мумкин. Иприт буғлари билан нафас олгандан 4-6 соатдан кейин томок қурийди, кучли оғриқли йўтал, ундан кейин бўғилиш пайдо бўлиб, бурун бўшлиғида ва ютинганда оғриқ пайдо бўлади. Тезда бронхларнинг шамоллаши бошланиб бўғиши вужудга келтирувчи ўпка шиши пайдо бўлади. Бирданига бош оғриғи пайдо бўлиб, тана температураси кўтарилиши мумкин. Бунда одам хушидан кетади ва ҳалок бўлади.

Бўғувчи таъсири заҳарловчи моддалар билан заарланиш. Фосген–карбон кислотасининг дихлорангидриди –чириётган пичан ёки чириган мева ҳидини эслатувчи рангсиз суюқлик;

Дифосген хлорчумоли кислотанинг трихлорметил эфири-чириётган пичан ҳидини эслатувчи рангсиз, ёғсимон суюқлик;

Заҳарлик даражаси. Фосген ва дифосген тахминан бир хил заҳарлилик даражасига эга. Ўлимга олиб келувчи минималь концентрация 1л ҳаво хисобига 10-15 минутлик таъсирида йирик ҳайвонлар учун 0,65- 0,70мг; қўйлар учун 0,4 мг; одам учун 2-5 минутлик таъсирида 1,5-3 мг га тенг.

Одамларда заарланишнинг клиник тасвири. Фосген билан нафас олганда одам, оғзида чириётган пичан ҳидини ва ёқимсиз ширин мазасини сезади. ЗМ лар озроқ концентрацияларда таъсир қилганда (1л ҳайвонда 5мг/нинг ўндан бир улуси) томоқнинг ачиши, йўтал, кўкрак қисиши сезади. Заарланган ўчоқдан чиқиши билан заҳарланиши

белгилари аста-секин йўқолади. Бироқ 4-6 соатдан кейин заҳарланган одамнинг ҳолати тўсатдан ёмонлашиб қолади. Кўп микдорда кўпксимон суюқликнинг келиши билан йўтал пайдо бўлади. Нафас олиш оғирлашади, одам бўғилиб кетади (ўпка шиши авж олади). Унинг кўриниши кўрқинчли. Юз, кулоқ, кўл, бармоклар териси кўкаради. ЗМ ларнинг ўлдирувчи концентрацияларида (1mg/l дан юкори) кучли ўпка шиши авж олади ва одам бўғилишдан ўлади.

Умумзаҳарловчи таъсири ЗМ лар. Синил кислотаси-аччиқ бодом ҳидини эслатувчи рангиз, учувчан суюқлик; қайнаш температураси $+26^0$, музлаш температураси минус 14^0 , зичлиги 0,7 га тенг бўлиб (буғларнинг ҳавога нисбатан зичлиги-0,93), сувда яхши эрийди.

Хлорциан –рангиз, оғир, учувчи суюқлик, қайнаш температураси 14^0 музлаш температураси минус, 6^0 , зичлиги 1,2 га тенг.

Заҳарлик даражаси. Синил кислотасининг одамлар учун 2-5 минутлик таъсирида 1 л ҳаво ҳисобига ўлдирувчи концентрацияси 0,4-0,8 мг.

Заарланишнинг клиник тасвири. Оғир даражада заҳарланган одамларда кўкрак қисиши, кучли қўрқув ҳисси, оғир ҳансираш, қораҷиглар кенгайиши, томир тортиши, нафас олиш марказининг шол бўлиши кузатилади. Шу жараёнлардан кейин бир неча минут мобайнида ҳалок бўлиши мумкин. Заҳарланишнинг ўлмайдиган потологик жараёнларининг авж олиши бир қатор стадияларга бўлинади.

Кейинги йилларда капиталистик мамлакатларда **психотомиметик моддалар** деб аталаувчи бирикмаларнинг алоҳида группасига эътибор кучаймоқда. Бу моддалар ўлим ҳолларини келтириб чиқармайди, фақатгина кишилар руҳий фаолиятининг вақтинча бузилишига ёки сезги органларини заарлаш билан марказий нерв сисетимасининг функциясининг бузилишига олиб келади. Уларни яна галлюциногенлар ҳам деб аташади. Уларнинг анча кенг тарқалган ВZ ҳисобланади. Заарлилик белгилари 30 минутдан ёки 1-3 кундан кейин йўқолади.

11.2. Кимёвий заарланишларни ўлчаш асблори

Хозирги замон ЗМ ларни аниқлаш учун химиявий разведканинг қўшни асбоби (ВПХР), медицина ва ветеринария хизматлари химиявий разведкаси ва асбоби (ПХР-МВ), медицина дала химияси лабораторияси (МПХЛ), автоматик газсигнализатор (ГСП-11)лар ишлатилади.

ЗМ ларни химиявий разведка дала асблори билан аниқлаш, сўрилаётган заҳарланган ҳаво оқими реактив орқали ўтганда унинг рангининг ўзгариши принципига асосланган; бунда реактив ранги интенсивлиги тўлдирувчидаги ЗМ нинг ҳаводаги контентрациясига тўғри пропорционалдир.

Индикатор трубкалардаги реактив кавшарланган ампула ва тўлдиргичда бўлади.

Химиявий разведканинг қўшин асбоби (ВПХР) (11.1.-расм) ҳавода, жойларда, техникада зарин, зоман, иприт, фосген, дифосген, синил кислота, хлорциан, шунингдек U_x газларнинг ҳавода борлигини аниқлашга мўлжалланган. Асбоб қопқоқли корпусдан, унга ўрнатилган қўл насоси, насадка, индикаторли трубкалари бўлган қофоз кассеталар, тутунга қарши фильтрлар, ҳимоя қалпоқчалари, электрофонаръ, корпус ва унга кўйиладиган птроналардан ташкил топган. Ундан ташқари, комплектга намуна олиш учун куракча, асбоб иши бўйича, зоман типидаги ЗМ ларни ҳавода аниқлаш, асбобни ишлатиш бўйича инструкциялар ва паспорт киради. Асбобни олиб юриш учун елкадан ўтказиладиган қайиш бор. Комплект оғирлиги 2,2 кг.

Қўл насос заарланган ҳавони индикаторли трубкада жойлашган реактив орқали сўриш учун хизмат қилиб, бу трубка насос бош қисмидаги тешикка ўрнатилади. Насос билан 50-60 марта сўриладиган 1 минутда индикаторли трубка орқали 2 л га яқин ҳаво ўтади. Насос ҳавони бир йўналишда сўради. Насос ручкасида 2 та шкърь-ампула очгич бўлиб, улар ёрдамида индикаторли трубкалардаги реактивли ампулалар синдирилади. Индикаторли трубкаларнинг учларинисиндириш ва йўниш учун насос бош қисмida мослама ўрнатилган.

Насос. Насадкаси ҳар хил предметларда, сепилувчи материалларда (химоя қалпоқчалардан фойдаланган ҳолда) ва тутунли ҳавода (тутунга қарши фильтрлардан фойдаланган ҳолда) ЗМ ларни аниқлаш учун хизмат қиласи.

Индикаторли трубкалар ЗМ ларни аниқлаш учун мүлжалланган ва кавшарланган шиша трубкалардан иборат бўлиб, уларнинг ичидаги тўлдиргич ва реактивли шиша ампулалар жойлашган. Трубкалар рангли ҳалқалар кўринишдаги белгиларга эга; битта қизил ҳалқали ва қизил нуқта-зарин, зоман ва U_x -газларни; учта яшил ҳалқали фосген, дифосгенни, синил кислота, хлорцианни; битта сариқ ҳалқа ипритни аниқлаш учун мүлжалланган. Реактивлар маълум вақт сақлангандан кейин уларни янгилари билан алмаштириш керак. Бир хил белгили индикаторли трубкалар 10 тадан қоғоз кассетага жойлаштирилган. Кассеталарда реактив тайёрланган вақти ва насос билан неча марта тортишлиги кўрсатилган бўлиб, тўлдирувчи модда ранги ҳавода ЗМ лар бор ёки йўқ бўлганда қандай бўлиш кўрсатилган.

Тутунга қарши фильтрлар маҳсус картондан қилинган пластиклар бўлиб, ҳавода нордон буғлар миқдорини тутунда, тупроқда ва солувчи материалларда ЗМ ларни аниқлаш учун фойдаланилади.

Химоя қалпоқчалари воронкасимон насадканинг ички юзасини ҳир хил обьектларда (техникада, тупроқда, биноларда) ЗМ ларни аниқлашда заарланишдан сақлайди.

Қиздиргич ҳаво температураси паст бўлганда индикаторли трубкаларни қиздириб ЗМ ларни аниқлашга мүлжалланган. Бундан ташқари сариқ ва қизил ҳалқали индикаторли трубкалар 10^0 дан паст температура бўлганда қиздирилади. Ундан индикаторли трубкалар ампулаларидағи реактивни эритиш учун фойдаланилади.

Ҳаводаги ЗМ ларни аниқлаш зарин,- зоман ва U_x -газларидан бошланади. Бунинг учун асбоб қолпоғи очилиб, силжитилади ва насос чиқариб олинади. Иккита битта қизил ҳалқали ва қизил нуқтали трубка олиниб, учлари кесиб ташланади ва очилади. Трубкани очишдан олдин қиздиргичда 10^0 ва паст температурада қиздирилади. 0,5-3 мин мобайнида реактив эрийди. Насоснинг ампула очгичи ёрдамида мос келувчи тамға билан тамғаланган индикаторли трубкаларнинг 2 тасини юқори ампуласи синдирилади, тамғаланган томони билан олиниб, маҳкам ушланади. 2-3 марта силкитилади. Ундан кейин трубкалардан бирини (синалаётганини) насосга тамғаланмаган томони билан ўрнатилади ва 5-6 марта сўрилиб, у орқали ҳаво олинади. Иккинчи трубка орқали (контроль) ҳаво сўрилмайди, у асбобнинг маҳсус тешигига жойлаштирилади. Ҳаво сўрилгандан кейин ампула очгич ёрдамида икки трубканинг пастки ампуласи синдирилади, чайқатилиб, тўлдиргичларнинг ранг ўзгариши кузатилади. Паст температурада икки трубканинг пастки ампуласини очишдан олдин 1 минут давомида қайта қиздирилади.

Пастки ампулалар очилиб ва улар чайқатилгандан кейин тўлдиргич қизил бўлиб қолади, ундан кейин ранг сариқ тусга ўтади. Контроль трубкада сариқ ранг пайдо бўлиши вақтида синалаётган найсанинг тўлдиргичнинг қизил ранги сақланиши ҳавода, зарин, зоман ва V_x -газнинг борлигини кўрсатади. Синалаётган найча тўлдиргичида контроль трубкада ҳам сариқ ранг пайдо бўлиши ҳавода юқоридаги ЗМ ларнинг йўқлигидан далолат беради. Агар индикатор найчаларининг пастки ампулалари синдирилганда тўлдиргич сариқ ранги дарров пайдо бўлса (бу нарса текширилаётган ҳавода нордон хусусиятли модда бўлганда кузатилади), натижада бундай ҳолда ЗМ ларни аниқлаш тутунга қарши фильтрни қўллаш билан қайтарилади.

Асбоб ёрдамида зарин, зоман ва V_x -газларининг ҳавфсиз концентрацияларини ҳам аниқлаш мумкин. Номлари тилга олинган ЗМ ларни аниқлаш юқорида кўрсатилган тартибда ўтказилади: фақатгина синалаётган индикатор найчаси орқали насос билан 50-60 марта ҳаво сўрилганда ва найчаларнинг пастки ампулалар бирданига эмас, балки 2-3 минут ўтгандан сўнг синдирилади. Нерв-паралитик таъсирига эга бўлган ЗМ ларнинг миқдорини эмас, балки фосген ва синил кислотасининг ҳавода борлиги аниқланади. Бунинг учун 3 та яшил ҳалқали индикаторли трубкани олиб, унинг учлари синдирилади, насосга трубкани қўйиб ва насос билан 10-15 марта сўрилади. Найча насосдан чиқариб олиниб, қоғоз кассетасида сақланадиган 3 та яшил ҳалқали трубкалардаги этalon тўлдиргичи билан солиштирилади.

Синил кислотаси бор бўлса тўлдиргич пастки қатлами қизғиш-сиёҳ, фосген ёки дефосген бўлса, тўлдиргич устки қатлами қорамтири-кўк рангда бўлади. Сўнг ҳавода иприт борлиги аниқланади, бунинг учун битта сариқ ҳалқали индикаторли найча учлари синдирилиб, насосга қўйилади ва насос билан 60 марта сўрилади. Бир минутдан кейин қоғоз кассетадаги 1 та сариқ ҳалқали трубка билан солиширилади. Иприт бор бўлса, тўлдиргич жигар рангда бўлади.

ЗМ ларни тупроқ ва сочиувчи материалларда аниқлаш. Бунинг учун индикаторли трубкани олиб тайёрлаш керак ва у насос бошига қўйилади. Ундан кейин насадкага насос мосламаси қўйилиб, ҳимоя қалпоқаси воронкага кийгизилади. Заарланиши гумон қилинган ердан қуракча ёрдамида тупроқ юқори қатлами олинниб ва уни ҳимоя қалпоқча четларигача сепилади. Воронкага тутунга қарши фильтр ўрнатилиб, маҳкамланади ва талаб этиладиган миқдорда насос билан ифлосланган ҳаво сўрилади. Кейин тутунга қарши фильтр, намуна ва қалпоқча олиниб, ташлаб юборилади. Индикаторли найча чиқариб олиниб, ЗМ лар қоғоз кассетадаги этalon тўлдиргич ранги билан солиширилиб аниқланади. Сочиувчи материалларда зарин, зоман, V_x –газларини аниқлаш учун 2 та текширилаётган ва контролъ индикаторли найчалар олинади ва улар ҳавода қандай қилинган бўлса, бу ерда ҳам шундай қилинади.

Жойларда, кийимларда ва ҳар хил предметларда ЗМ ларни аниқлаш, зарин, зоман V_x –газларини ўрганишдан бошланади. Бунинг учун 2 та бир қизил ҳалқали ва бир қизил нуқтали индикаторли найчалар олиниб, уларнинг юқори ампуласи синдириледи ва 2-3 марта қаттиқ чайқалади. Сўнг насос тешигига тамғаланмаган томони қўйилади, насадки буралади, воронка насадкасига ҳимоя қалпоғи кийгизилади, ерга насадка теккизид қўйилади ёки текширилаётган предмет юзасига шундай қўйиладики, воронка энг ёрқин кўринган заарланиш белгилари бор жойни тўлиқ бекитилиши шарт ва трубка орқали ҳаво сўрилиши учун зарур миқдорда насос ҳаракатлантирилади. Контроль трубка орқали ҳаво сўрилмайди. Кейин насадка олинади, ҳимоя қалпоғи ташланиб, асбобга насадка қўйилади, индикаторли найча, насос уясидан чиқариб олинади ва найчаларнинг пастки ампуласи синдирилади. Индикаторли найчадан ҳаво сўрилгандан кейин 1 минут ўтгач тажриба найчасининг тўлдиргичи ранги билан солиширилади.

Шунга ўхшаш жойларда, техникада, кийимда ва ҳар хил предметларда иприт борлиги аниқланади; бу ҳолда битта сариқ ҳалқали индикаторли трубкалардан фойдаланилади.

Медицина ва ветернария хизматлари-химиявий разведка асбоби (ПХР-МВ). Асбоб сувда, ем-ҳашакларда, озиқ-овқатларда, ҳавода ва ҳар хил предметларда зарин, зоман V_x –газлари, иприт, лоизит, хлорциан, синил кислотасини аниқлаш учун мўлжалланган. Бундан ташқари, бу асбоб ёрдамида сувда синил кислота тузлари и, алкалоидлар, оғир металлар тузларини; ем-ҳашакларда ва ҳавода фосген ҳамда дефосгенни аниқлаш мумкин. Аммо ҳаводаги ва предметлардаги ЗМ ларни ВПХР ёрдамида мақсадга мувофиқдир.

ПХР-МВ асбоби сув, тупроқ ва бошқа материаллардан юқумли касаллик қўзгатувчи турини аниқлаш, уларнинг намуналарини лабораторияга жўнатишга имкон беради.

Асбоб қопқоқли корпусдан, насосдан, индикаторли найчалари бор қоғоз кассеталардан, қуруқ реактивли мато кассеталардан, пробиркалардан, Дрексел склянкаларидан, металл банкадан, бактериологик воситани олиш учун 4 марта маҳсус пробиркалардан, ем-ҳашакларда ЗМ ларни аниқлашда қуруқ ҳаво экстракцияси учун банкадан ташкил топган. бундан ташқари, коплектга қуракча, қайчи, пипеткалар, намуналари бор банкаларга ёпишириладиган лейкопластръ ва полиэтилен халтачалар киради. Асбобдаги насос коллекторли бўлиб, бир вақтнинг ўзида 2,3,4 ёки 5 индикаторли найчалар орқали ҳаво сўришга имкон беради.

Сувдаги ЗМ ларни ва заҳарларни аниқлаш учун белгиланган дрексел пробиркасига маълум реактивлардан фойдаланилади (14 расм). Реактив рангига қараб ёки унинг рангини стандарт реактив ранги билан солишириш натижасида аниқланади. Сувда зоман, зарин V_x –газларини аниқлашда ампулалар тўпламидан фойдаланилади ва 2 та намуна тажриба ва контролъ (ЗМ лар, дистилланган сув) олинади. Ем –ҳашакларда ва озиқ-овқат намуналарида

ЗМ лар ҳаво экстракцияси усули билан аниқланади. Намунани банкага жойлаштирилиб, уни бураладиган металл қопқоқ зич ёпилади. Қопқоқ орқали банка ичига унинг тубигача 1 та найча тушади, иккинчиси эгилган бўлиб, ташқарига чиқади. Ушбу чиққан найча индикаторли найчага ва насосга уланади. Ҳаво намуна орқали сўрилади (14 расм) ёки текширилаётган намунали банка билан насос ўртасига сувли Дрексел склянкаси пробиркаси жойлаштирилади. Ҳаво намуна ва сув орқали сўрилади, сўнг дрекслер пробиркаси сувидаги ЗМ ларни аниқлайди.

МПХЛ ва ПХЛ -54 реактивлар идишлар ва асбоблар билан олиб юрилувчи яшикларда бўлиб, ЗМ лар, алкалойдлар, оғир металллар тузларини аниқлаш имконини беради.

Автоматик газсигнализатор ГСП-11 ҳавони тўхтовсиз назорат қилиб, унда фосфорорганик ЗМ лар миқдорини аниқлаш учун мўлжалланган. Асбоб ишлаганда ҳаво реактив билан ҳўлланган индикатор лента орқали сўрилади. Ҳавода ЗМ лар борлиги лентадаги реактив рангини ўзгартиради. Ҳосил бўлган доғ фотоэлемент томонидан қабул қилиб олинади. Ҳавода фосфорорганик моддалар бўлиши товуш ва шуълаланиш аломатини вужудга келтиради. Асбобдан фойдаланиш кўрсатмада баён қилинган.

Адабиётлар

1. Безопасность жизнедеятельности. Практические занятия. /Под ред. Гетия И.Г.-Москва: "Колос", 2003.
2. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях. –Москва: "Энас", 2002
3. Фойипов Ҳ.Э. Мехнат муҳофазаси. –Тошкент: "Мехнат", 2000
4. Фойипов Ҳ.Э. Мехнат муҳофазаси. –Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси", 2004
5. Солуянов П.В. Практикум по охрана труда. –М.: "Колос", 1969
6. Практикум по охрана труда. /Под. общей ред. В.К. Шаршака. -Москва: «Агропромиздат», 1987.
7. Акимов Н.И., Ильин В.Г. Қишлоқ ҳўжалик ишлаб чиқариш объектларида граждан мудоафаси.-Тошкент: "Мехнат", 1988.

Мундарижа


Кириш	300
1-Лаборатория иши. Ишлаб чиқариш хоналари ва иш жойларининг микроиқлим ҳолатини текшириш	301
2-Лаборатория иши. Ишлаб чиқариш хоналарининг зарарли чанглар билан ифлосланганлик даражасини аниқлаш	307
3-Лаборатория иши. Иш жойларини зарарли газлар билан ифлосланганлик даражасини аниқлаш	311
4-Лаборатория иши. Иш жойларнинг ёритилганлигини текшириш ..	315
5-Лаборатория иши. Материалларнинг титрашни изоляциялаш хусусиятини текшириш	321
6-Лаборатория иши. Электр қурилмаларининг электр хавфсизлигини текшириш	326
7-Лаборатория иши Юк кўтариш машина ва механизмларини синаш	332
8-Лаборатория иши. Ўт ўчиргичларнинг тузилиши ва ишлатилишини ўрганиш	337
9-Лаборатория иши. Фавқулодда вазиятларда биринчи тиббий ёрдам	342
10-Лаборатория иши. Радиоактив нурланишларни ўлчаш ва аниқлаш усуллари	350
11-Лаборатория иши. Кимёвий зарарланишни аниқлаш асбоблари ва усуллари	358
Адабиётлар	363

**Йўлдошев Ўринбай Рахмонбердиевич
Рахимов Октябр Дўстқобилович**

**ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИДАН
ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИ
(ўқув қўлланма)**

Босмага берилди: 25.11.2010. Босишига руҳсат этилди 6.01.2010й
Қоғоз бичими 60x84. ^{1/16}. Шартли босма табоги 6,7. Адади 100 нусха.
Баҳоси келишилган нархда.

Юлдошев Ў.Р, Рахимов О.Д.



**ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ
ХАВФСИЗЛИГИДАН**

амалий машғулотлар

Тошкент-2010

Тақризчилар:
Техника фанлари доктори, профессор О.К.Кудратов.
(Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти)
Техника фанлари номзоди, доцент Худоёров Б.М.
(Тошкент Давлат аграр университети)

Ў.Р. Йўлдошев, О.Д. Рахимов.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлигидан амалий машғулотлар.

Ўқув қўлланма.- Т.: ТДТУ, 2010.-90б.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги бўйича амалий машғулотларнинг мақсади, мавзулар бўйича таянч иборалар ва назарий материаллар, фаолият хавфсизлигини таъминлаш, баҳтсиз ҳодисалар ва касалланишларни олдини олишга қаратилган тадбирлар ишлаб чиқишида зарур ҳисоблар услуби, масалалар ечимидан намуналар ва мустақил ишлаш учун масалалар келтирилган.

У.Р.Йулдошев, О.Д. Рахимов.

Практикум по безопасность жизнедеятельности.

Учебное пособие.-Т.: ТГТУ, 2010. -90с.

Изложены цель практических занятий по безопасности жизнедеятельности, основные термины и теоретические материалы по темам, методика расчетов решения задач по обеспечению безопасности деятельности и по разработке мероприятий направленных на предупреждение несчастных случаев и заболеваний. Приведены примеры решение задач и задачи для самостоятельной работы.

U.R.Yuldashev, O.D. Rakhimov/

Praktikal course on safety of life activity.

Textbook.- Т.: TSTU, 2010. -90pages

The aim of the practical lessons on safety of life activity, basic word combinations on the themes and theoretical materials, providing safety of activity, methods of important accounts in working over the measures which directed to prevent accidents and illness, solution of task, and task for independent work are given in the textbook

Ўқув қўлланма «Инжиниринг ва муҳандислик иши» таълим соҳасидаги бакалавр таълим йўналишлари учун мўлжалланган.

Тошкент давлат техника университети Илмий Кенгаши томонидан чоп этишга тавсия этилган.

Кириш

Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон турмуш қуриш биринчи навбатда миллий истиқлол ғоясига содик, етарли интеллектуал салоҳиятга эга, илм-фаннынг замонавий ютуқлари асосида мустақил фикр ва мушоҳада юрита оладиган шахсларни тарбиялаш ҳамда рақобатбардош, юқори малакали кадрларни тайёрлаш масаласига боғлиқдир.

Таълим ва тарбия эса ўкув адабиётларидан бошланади. Шу сабабли замон талабларига жавоб берадиган ўкув адабиётларини яратиш узлуксиз таълим тизимидағи асосий вазифалардан биридир. Ўқув-тарбиявий жараёнда дарсликлар билан бир қаторда ўкув қўлланмалари ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу ўкув қўлланманинг мақсади ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фани бўйича олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ва ҳаётда инсоннинг фаолият хавфсизлигини таъминлашга қаратилган масалалар ечими бўйича амалий қўнималар ҳосил қилишга қаратилган.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фани фаолият хавфсизлигининг назарий асослари, ишлаб чиқаришда фаолият хавфсизлиги ва фавқулодда вазиятларда ҳаёт фаолият хавфсизлиги каби бўлимлардан иборат бўлиб, унинг асосий мақсади ва вазифаси ишлаб чиқаришда хавфсиз ва соғлом иш шароитини яратиш ҳамда фавқулодда вазиятлар, жумладан табиий оғатлар, техноген ва антропоген тусдаги ҳамда ҳарбий-сиёсий можаролар вақтидаги фавқулодда ҳолатлар вақтида аҳолини химоя қилиш, ишлаб чиқариш корхоналарининг барқарор ишланини таъминлаш ва фавқулодда ҳолатлар оқибатларини бартараф этишга қаратилган тадбирлар мажмуи ва техник воситалар тизимларини илмий таҳлиллар асосида ўрганишдан иборатdir.

Фаннинг ушбу мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда фан бўйича амалий машғулотлар талабаларга маъруза дарсларида олган назарий билимларини мустаҳкамлашда ҳамда меҳнат шароитини ва фавқулодда вазиятлар даражасини баҳолашда мустақил қарорлар қабул қилишга ўргатади.

Илм-фан жадал тараққий этаётган, замонавий ахборот-коммуникация тизимлари воситалари кенг жорий этилган жамиятда турли фан соҳаларида билимларнинг тез янгиланиб бориши, таълим олувчилик олдига уларни пухта эгаллаш билан бир қаторда, мунтазам ва мустақил равишда билим излаш вазифасини қўймоқда.

Айнан ушбу ўкув қўлланмада келтирилган масалалар, уларни ечими бўйича намуналар ва мавзуларга оид назарий материаллар талабаларни нафақат фан бўйича амалий машғулотларда, балки мустақил таълим олишларида ҳам қўмак беради.

Шу сабабли қўлланмада ҳар бир мавзу бўйича назарий материаллар, таянч иборалар, масалалар ечимидан намуналар, мустақил ечиш учун масалалар ва олган билимини синаш учун назорат саволлари келтирилган.

1- А М А Л И Й М А Ш Ф У Л О Т

Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни текшириш ва ҳисобга олиш

Машгулотнинг мақсади. Ишлаб чиқаришда содир бўлган баҳтсиз ҳодисаларни текшириш ва хужжатлаштириш тартибларини ўрганиш, Н-1 шаклдаги далолатномани тўлдириш бўйича амалий кўникма ҳосил қилиш.

Машгулот режаси:

- 1.Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни текшириш ва хужжатлаштириш тартиблари.
2. Н-1 шаклдаги далолатномани тўлдириш тартиби.
3. Баҳтсиз ҳодисаларни махсус текшириш.

Таянч сўзлар ва иборалар: ишлаб чиқариш, баҳтсиз ҳодиса: жароҳатланиш, шикастланиш, касалланиш, текшириш, махсус текшириш, хужжатлаштириш, далолатнома, Н-1 шакл.

Топшириқ. Ихтиёрий танланган касб ва жароҳатланиш тури учун Н-1 шаклдаги далолатномани тўлдиринг.

Машгулотнинг мазмуни

1.1. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни текшириш ва хужжатлаштириш тартиблари

Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисалар ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил заарланишларини текшириш ҳамда хужжатлаштириш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 6-июнда 286-сонли қарори билан қабул қилинган «Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисалар ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил заарланишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисида низом асосида олиб борилади.

Низомга мувофиқ:

- корхона ҳудудида ва унинг ташқарисида меҳнат вазифасини бажараётганда (шуningдек, хизмат сафарларида) юз берган жароҳатланиш, заҳарланиш, куйиш, чўкиш, электр токи ва яшин уриши, ўта иссиқ ёки ўта совуқ ҳарорат таъсири, портлаш, ҳалокат, иморатлар, иншоотлар ва конструкциялар бузилиши натижасида ҳамда судралиб юрувчи ҳайвонлар ва ҳашоратлар томонидан шикастланишлар, шунингдек табиий оғатлар (ер қимирлашлар, ўпирилишлар, сув тошқини, тўфон ва бошқалар) натижасида саломатликнинг бошқа хил заарланишлари;
- иш берувчи топшириқ бермаган бўлса ҳам, лекин корхона манфаатларини кўзлаб, қандайдир ишни амалга оширилаётгандаги;
- автомобил, темир йўл, ҳаво йўллари, денгиз ва дарё транспортида, электр транспортида йўл ҳаракати ҳодисаси натижасидаги;
- корхона транспортида ёки шартнома (буортма)га мувофиқ ўзга ташкилот транспортида ишга кетаётган ёки ишдан қайтаётгандаги;
- иш вақтида шахсий транспортида, уни хизматга оид сафарларда ишлатиш хукуқи берилганлик ҳақида иш берувчи фармойиши бор бўлгандаги;
- меҳнат фаолияти хизмат кўрсатиш обьектлари орасида юриш билан боғлиқ иш вақтида жамоат транспортида ёки пиёда кетаётгандаги;
- шанбалик (якшанбалик) ўтказилаётганлигида, қаерда ўтказишдан қатъий назар, корхоналарга оталиқ ёрдами кўрсатилаётгандаги;
- иш вақтида меҳнат вазифасини бажараётганда бошқа шахс томонидан тан жароҳат ётказилгандаги;
- сменали дам олишда бўлган ходим билан транспорт воситаси вақтидаги шаҳарча ҳудудида ёки ёлланган ҳудуддаги (кузатиб борувчи, сменали ҳайдовчи шунингдек, вахта ва

экспедиция усулида ишлаётганлар ва бошқалар) бахтсиз ҳодисалар текширилади ва ҳисобга олинади.

Табиий ўлим, ўзини ўзи ўлдириш, жабрланувчининг ўз саломатлигига қасддан шикаст етказиши шунингдек, жабрланувчининг жиноят содир қилиш чоғида шикастланиш ҳолатлари (суд-тиббий экспертиза хulosаси ёки тергов органларининг маълумоларига кўра) текширилмайди ва ҳисобга олинмайди.

Ушбу «Низом»:

ишлаб чиқаришда ишлаётган даврида суд ҳукми бўйича жазони ўтаётган фуқароларга;

- иш берувчиларга;
- пудрат ва топшириқларга кўра фуқаролик хуқуқий шартномалар бўйича ишларни бажараётган шахсларга:

- табиий ва техноген тусдаги фавқулодда вазиятларни бартараф этишда қатнашаётган фуқароларга;

- агар маҳсус давлатлараро битимда ўзгача ҳол кўрсатилмаган бўлса, ёлланиб ишлаётган чет эл фуқароларига;

- қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва ҳарбий хизматни ўташ билан боғлиқ бўлмаган, ўзга ишларни бажариш учун корхонага юборилган ҳарбий хизматчиларга, шу жумладан муқобил хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларга;

- корхонада ишлаб чиқариш амалиётини ўтаётган талабалар ва ўқувчиларга ҳам татбиқ этилади.

Олий ўқув юртлари талабалари, коллежлар, ўрта маҳсус ўқув юртлар, лицейлар ва умумтаълим мактаблари ўқувчилари билан ўқув-тарбия жараёнида юз берган бахтсиз ҳодисалар Меҳнат вазирлиги билан келишилган ҳолда Халқ таълими вазирлиги томонидан белгиланган тартибда текширилади ва ҳисобга олинади.

Ишлаб чиқаришда содир бўлган бахтсиз ҳодиса иш берувчининг буйруғига асосан, иш берувчи вакиллари ҳамда касаба уюшма ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи аъзоларидан ташкил топган комиссия томонидан текширилади. Комиссия аъзоларининг ҳар қайсиси бахтсиз ҳодисани текшириш комиссияси раиси бўлиши мумкин. Жабрланувчи бевосита бўйсунадиган ва жабрланувчи учун меҳнат хафсизлигини таъминлаш вазифаси юклатилган раҳбар (смена, цех бошлиғи, уста ва шунга ўхшашлар) комиссия таркибига киритилмайди.

Ҳарбий қисм билан корхона ўртасида шартнома битим бўйича ҳалқ хўжалиги обьектларига ишга жалб қилинган ва унинг маъмурий техник ҳодими бошчилигида иш олиб бораётган ҳарбий қурилиш отряди (қисми) шахсий состави билан юз берган бахтсиз ҳодиса иш берувчи томонидан ҳарбий қурилиш отряди (қисми) қўмонданлиги иштирокида текширилади. Бахтсиз ҳодиса корхона томонидан ҳисобга олинади.

Корхонадаги меҳнатга жалб қилиниб, ишни унинг маъмурий техник ҳодими бошчилигида бажараётган ахлоқ тузатиш меҳнат муассасаси (АТММ) да сақланаётган шахслар билан бахтсиз ҳодиса юз берса, у АТММ вакили иштирокида иш берувчи томонидан текширилади ва бахтсиз ҳодиса корхона томонидан ҳисобга олинади.

АТММда хўжалик ишларини бажараётган шахс билан шунингдек, ўзининг ишлаб чиқаришида бахтсиз ҳодиса юз берса, у Ички ишлар вазирлиги ва Соғликни сақлаш вазирлиги томонидан белгиланган тартибда текширилади ва ҳисобга олинади.

Корхона ҳодими раҳбарлигига ишлаб чиқариш амалиёти ўтаётган ёки иш бажараётган умумтаълим мактаби, касб-хунар коллежлари ўқувчилари ва олий ўқув юрти талабалари билан юз берган бахтсиз ҳодисалар корхона томонидан ўқув юрти вакили билан биргалиқда текширилади ва корхона томонидан ҳисобга олинади.

Корхона томонидан ишлаб чиқариш амалиёти учун ажратилган участкада ўқитувчилар раҳбарлигига ишлаб чиқариш амалиёти ўтаётган ёки иш бажараётган умумтаълим мактаби, касб-хунар коллежлари ўқувчилари ёки олий ўқув юрти талабалари билан юз берган бахтсиз ҳодисалар ўқув юртлари томонидан корхона вакили билан биргалиқда текширилади ва ўқув юрти томонидан ҳисобга олинади.